画面	アカウント登録				
ファイル名	home index.html	テスト環境(OS)	Windows		
日付	2024/5/22	テスト環境(ブラウザ)	Googlechrome		
確認者	村上 恵梨				
テスト内容	初期値の確認 / 入力項目や選択項目に「入力値」を入れたときの「期待値」を調べる				

機能	設定条件	操作手順	分類	期待する動作	確認 済み	^変 結果 備考
		ベージを開いたとき、初期値は 空白	正常值			
		最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
名前(性)	・初期値は空白 ・最大10文字	漢字、ひらがな のみを入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
	・ひらがな、漢字のみ入力可	漢字、ひらがな 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		空白のまま「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
		ベージを開いたとき、初期値は 空白	正常価			
		最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
名前(名)	・最大10文字 ・初期値は空白 ・ひらがな、漢字のみ入力可	漢字、ひらがな のみを入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
		漢字、ひらがな 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		空白のまま「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行	-	
	・最大10文字 ・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可	ページを開いたとき、初期値は空白	正常值			
		最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常値			
カナ (性)		カタカナ (全角・半角) のみを入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
		カタカナ (全角・半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー			
			-		-	
		室白 のまま「確認する」を押す ページを開いたとき、初期値は 室白	正常領		-	
		ペーンを開いたとき、初期値は 空日 			E	
力士 (タ)						
カナ(名)	・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可	カタカナ(金角・半角) のみを入力し「確認する」を押す	-			
		カタカナ(金角・半角) 以外を入力し「確認する」を押す				
		室白のまま「確認する」を押す				
		ページを開いたとき、初期値は空白	正常值			
	・半角英数字・半角ハイフン (-) 、アットマーク (※) のみ	最大文字数100文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常値			
メールアドレス		英数字(半角)、ハイフン(-)、アットマーク(@) のみを入力し 「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
	·最大100文字	英数字(半角)、ハイフン(-)、アットマーク(@) 以外を入力し 「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		空白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
	・半角英数字のみ ・最大10文字	ページを開いたとき、初期値は空白	正常值			
		最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
パスワード		英数字(半角) のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
		英数字(半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		空白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
	・ラジオポタン ・初期値「男」	ベージを開いたとき、初期値は「男」	正常值		⊏	
性別		「男」 を選択し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行	Е	
		「女」 を選択し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行	С	
		ベージを開いたとき、初期値は 空白	正常值			
	・半角数字のみ ・最大7文字	最大文字数6文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
郵便番号		数字(半角) のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
		数字(羊角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		空白のまま「確認する」を押す	正常値	次のページへ移行		
	・初期値空白	ページを開いたとき、初期値は 空白	正常值			
住所 (都道府県)		リストから選択				
// (HPAE/II) 7K)		空白のまま「確認する」を押す			_	
		ページを開いたとき、初期値は空白	正常值			
	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大10文字	最大文学数10文学以内 を入力し「確認する」を押す			-	
住所(市区町村)		ひらがな、漢字、数字(金角・半角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角)				
		のみを入力し「確認する」を押す ひらがな、漢字、数字(金角・半角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角)	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		
		以外を入力し「確認する」を押す 室白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行		
	・ Dらがな、漢字、数字、 カカカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大100文字	ページを開いたとき、初期値は空白	正常值		_	
住所(番地)						
		最大文学数100文学以内 を入力し「確認する」を押す				
		のかを入力し「確認する」を押す ひらがな、漢字、数字(金角・半角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角) 以外を入力し「夜認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」		1
			Ter	Vrn ~ _ 11 a 1277		
		室白のまま「確認する」を押す				
アカウント制限	・初期値「一般」	ページを開いたとき、初期値は一般が選択されている	正常值			
		「一般」を選択し「確認する」を押す		次のページへ移行		
		「管理者」を選択し「確認する」を押す	正常值	次のベージへ移行		