## -Segunda entrega Introducción a la Informática.

- -¿Que es un usuario root en Linux?.
- El usuario root en GNU/Linux es el usuario que tiene acceso administrativo al sistema. Los usuarios normales no tienen este acceso por razones de seguridad.
- -¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?.
- -Se supone que no debes añadir una contraseña para la cuenta de root. Tenemos algo llamado el mecanismo sudo para manejar eso. En su lugar, se añaden usuarios a la cuenta admin cuenta. Todos esos usuarios pueden entonces ejecutar co mandos o programas como root ejecutando sudo command para los comandos de terminal o gksu command para que las aplicaciones GUI se ejecuten como root.

**Investigar y establecer** una contraseña para el usuario root. La misma deberán establecerla **dentro** del sistema operativo instalado en la máquina virtual.

- 1. Abre la Terminal (Control + Alt + T)
- 2. Teclea (sin comillas) "sudo su"
- 3. Introduce tu clave actual
- 4. Teclea "passwd root" y escribe tu nueva clave
- 5. Pulsa enter y cierra la terminal

```
Ubuntu 16.04.6 LTS ubuntu-Intro tty1

ubuntu-Intro login: usuario
Password:
Last login: Mon Jun 6 09:43:10 -03 2022 on tty1

Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic i686)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

https://ubuntu.com/advantage

Pueden actualizarse 195 paquetes.
138 actualizaciones son de seguridad.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo (command)".

See "man sudo_root" for details.

usuario@ubuntu-Intro: $

usuario@ubuntu-Intro: $

usuario@ubuntu-Intro: $

usuario@ubuntu-Intro: home/usuario# passud root
Introduze la nueva contraseña de UNIX:

Uuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:

password updated successfully
root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#

root@ubuntu-Intro:/home/usuario#
```

```
Ubuntu 16.04.6 LTS ubuntu-Intro tty1
ubuntu-Intro login: usuario
Password:
Last login: Mon Jun 6 09:43:10 -03 2022 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic i686)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
 * Support:
                            https://ubuntu.com/advantage
Pueden actualizarse 195 paquetes.
138 actualizaciones son de seguridad.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
usuario@ubuntu-Intro:~$
usuario@ubuntu-Intro:~$ sudo su
Isudo] password for usuario:
root@ubuntu-Intro:/home/usuario# passwd root
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu-Intro:/home/usuario#
root@ubuntu-Intro:/home/usuario# mkdir segundaEntrega
root@ubuntu-Intro:/home/usuario# cd segundaEntrega/
root@ubuntu-Intro:/home/usuario/segundaEntrega# touch resuleto
root@ubuntu-Intro:/home/usuario/segundaEntrega# pwd
/home/usuario/segundaEntrega
root@ubuntu-Intro:/home/usuario/segundaEntrega#
```