## RMT - Валидация полей(Обновленный RMT)

**TIAS** 

Exported on 01/03/2025

## **Table of Contents**

No headings included in this document

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
	Вид ТС	Да		Выберите тип ТС выпадающ ий список	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений.
Парамет ры договор а	Номер кред. договора	Да		Введите номер договора F12345	Только буквы, общее макс. кол-во неограничено Может включать символы (a-z, A-Z), (a-я, A-Я) (1234).
	Дата начала договора	Да		Введите дату начала договора дд.мм.гггг	Только цифры (даты).
	Страховая сумма по КАСКО	Да		Введите страховую сумму пл КАСКО 12132	Только цифры (сумма).
	Кол-во периодов	Да		Введите кол-во периодов 1-2-3	Только цифры(кол-во месяцев) до 60 месяцев
	Полная стоимость	Да		Введите полную стоимость 123198	Только цифры (сумма).

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета )	Placeholde r	Валидация полей
	ФИО	Да		Введите фамилию Имя Отчество Иванов Иван Иванович	Только буквы, общее макс. кол-во букв 150. Может включать символы (а-я, А-Я). автозамена на заглавные буквы
	Дата рождения	Да		Введите дата рождения 21.09.1999 дд.мм.гггг	Только цифры (даты), 18 лет и выше . ( Дата выдачи паспорта не должна быть раньше даты рождения.
	Данные паспорта	Да		Серия паспорта - А Номер паспорта - 123456789 0	Таджикский паспорт: Поумолчанию буква А. Номер от 6 до 9 цифр. Заграничный паспорт: Серия - без валидации. Номер до 15 цифр. Между цифрами не разрешить пробел.
	Дата выдачи паспорта	Да		Введите дату выдачи паспорта дд.мм.гггг	Только цифры (даты).
	Пол страховате ля	Да		Выбор из допустимы х значений списка Мужской или Женский	М или Ж

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета )	Placeholde r	Валидация полей
	Резидент	Да		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений (например, Таджикистан либо иностранный гр ). По умолчанию должно быть резидентом Таджикистан
	Выбор эксперта	Да		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений (например, Иван или Сергей ).

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета )	Placeholde r	Валидация полей
Допо лнит ельн ые свед ения	Марка ТС	Да (только если не стоит галочка "ТС нету в списке"		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен выбрать из списка "должен быть загружен словарь с марками ТС с изображениями.
	Модель ТС	Да (только если не стоит галочка "ТС нету в списке"		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен выбрать из списка Должен быть загружен словарь с моделями ТС с изображениями.
	VIN	Да (Поле не обязатель но, если ззаполнен Номер кузова)		Введите VIN 5G55646GF 688GHHG	Буквы только заглавные на латинице (A-Z), и цифры (1234567890), общее макс. кол-во символов 17. при вводе кириллицы выдавать ошибку: только латиница. При вводе маленьких букв и только одни цифры выдавать ошибку: Только заглавные латинские буквы совместно цифрами
	Государств енный регистраци онный номер	Да		Введите гос-рег- номер 1234AA01	1. Длина: Номер должен содержать ровно 8 символов. 1. Структура: Первые четыре символа — цифры от 0 до 9. Следующие две буквы — латиница (заглавные буквы А-Z). Последние символы — цифра от 0 до 9.

Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
Год выпуска	Да		Введите год выпуска гггг	Только цифры (год выпуска).
Номер Свидетельс тва о регистраци и	Да		Введите номер свид-рег АА1234567	9 символов (две буквы (латиница) и 7 цифр) После попытки ввода букв на кириллице, система должна уведомлять пользователя об ошибочном формате данных и блокировать возможность сохранения.
Мощность ТС (л.с.)	Да		Введите мощность 153	Только цифры (123) После попытки ввода букв система должна уведомлять пользователя об ошибочном формате данных
Номер шасси	Да		Введите номер шаси 2312321	Система должна разрешать ввод букв и любых других символов, чисел.
Грузоподъе мность (кг)	Да		Введите грузоподъе мность 123	Только цифры (123) Максимальная грузоподъемность 22т.
Двигатель №	Да		Введите номер двигателя 123HJT687	Только цифры и буквы (123)(HJT)

Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
Короб перед	1 7 7		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений (например, Автоматическая и роботизированная).
Показ одоме	' '		Введите показание одометра 1322	Только цифры (123)
Цвет	Да		Выбор из допустимы х значений списка Черный/ black Белый/ White	Только буквы на латинице и кириллице, общее макс. кол-во букв 150.
Владе	елец Да		Фамилия Имя Отчество	Только буквы на латинице и кириллице, общее макс. кол-во букв 150.
Дата и время осмот			дд.мм.гггг 21:10	Цифры (даты) и время
Осмот			Фамилия Имя Отчество	Только буквы на латинице и кириллице, общее макс. кол-во букв 150.

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
	Осмотр произведён в присутстви и	Да		Фамилия Имя Отчество	Только буквы на латинице и кириллице, общее макс. кол-во букв 150.
	Фотографи и с 4 сторон транспортн ого средства	Да		Загрузить фотографи и	Не более 4-х фотографии
	Автомобил ь имеет поврежден ия	Нет		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений (например, да/нет)
	Наименова ние	Да		Выбор из допустимы х значений списка	Пользователь должен иметь возможность выбрать только из заранее заданного списка значений (например, бампер, крыло)

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета )	Placeholde r	Валидация полей
	Комментар ий	Да		Введите комментар ий	Допустимые символы: Разрешены буквы латиницы (а-z, A-Z), кириллицы (а-я, A-Я). Разрешены пробелы и знаки пунктуации: , , ! ? : ; . Пример текста: "Это пример комментария." Максимальная длина: Максимальное количество символов: 150. Если введён текст длиннее, должна отображаться ошибка: "Превышена максимальная длина: допустимо до 150 символов." Удаление лишних пробелов: Удалять пробелы в начале и в конце строки автоматически.
	Загрузка фотографи и поврежден ий	Да(если есть и пользоват ель ставил галочку)		Загрузить фотографи и	Загрузка фотографии
Пасп ортн	инн	Да		Введите ИНН	Только 9 цифр (номер)123456789
ые данн ые	Кем выдан	Да		Введите кем выдан ШВК дар Душанбе	Только буквы на латинице и кириллице, а также цифры(1234567890) и специальные символы(\$%\$%-+) общее макс. кол-во букв 150.

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
Конт актн ые данн ые	Телефон мобильный	Да		Введите номер телефона (+992)000- 00-00-00	по умолчанию должно отображаться код страны (+992)+ 9 цифр
	Домашний телефон	Нет		Введите номер телефона (+992)000- 00-00-00	Только цифры
	Рабочий телефон	Нет		Введите номер телефона (+992)000- 00-00-00	Только цифры

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета )	Placeholde r	Валидация полей
E	E-mail	Нет		Введите электронну ю почту mail.ru2023 @gmail.co m <sup>1</sup>	Часть адреса до символа @ (логин) может включать любые из этих символов:  • Английские буквы верхнего и нижнего регистра (а-z, A-Z)  • Цифры от 0 до 9  • Символы! # \$ % & '* + - / = ? ^ _ ` { } ~  • Символ. (точка) при условии, что он не первый и не последний, а также, если он не повторяется больше одного раза подряд (например, JohnDoe@example.com²)  Общая длина логина может быть вплоть до 64 символов. Часть адреса после символа @ (домен) может включать любые из этих символов:  • Английские буквы нижнего регистра (а-z)  • Цифры от 0 до 9  • Символ - (тире)  • Символ . (точка)  Части домена, разделенные точкой не должны начинаться с цифры или тире и не должны заканчиваться тире, а также они должны иметь длину от 1 до 63 символов. Общая длина домена должна иметь максимум 253 символа. Доменная часть может быть IP-адресом, заключенным в квадратные скобки (например, jsmith@[192.168.2.1]).

<sup>1</sup> mailto:mail.ru2023@gmail.com

<sup>2</sup> mailto:John..Doe@example.com

	Поле	Признак обязател ьности	Расчет премии (обязат ельно для расчета	Placeholde r	Валидация полей
Данн ые о прож	Страна	Да		Выбор из допустимы х значений списка	Выбор из выпадающего списка(Россия, Таджикистан)
иван ии/ реги стра ции	Город	Да		Введите город Душанбе	Макс кол-во 150 символов. Может включать символы (а-z, A-Z), (а-я, А-Я). Ввод цифр и символов в поле города должен быть невозможен.
	Область	Да		Введите область Согдийска я область	Макс кол-во 150 символов. Может включать символы (а-z, A-Z), (а-я, А-Я).Система должна блокировать ввод цифр
	Почтовый индекс	нет		введите цифру	только цифры
	Улица	Да		Введите улицу Ул.,Улица	Макс кол-во 150 символов. Может включать символы (а-z, A-Z), (а-я, А-Я).Должны приниматься только текстовые обозначения улиц.
	Дом	Да		Введите дом дом 90	Может включать цифры (номер)1234567890 и символы (/ ) и буквы (а-я, А-Я)
	Квартира	Нет		Введите квартиру кв.90	Только цифры (номер)123456789 Должны приниматься только численные значения.