



Importar la base de datos "empresa"

Proceso para importar una base de datos a un gestor de bases



Antes de importar una base de datos existente debes preparar el espacio en tu gestor de bases de datos, siguiendo estos pasos:

- 1. Selecciona la opción "Bases de datos".
- Ingresa el nombre "empresa" en el campo "Nombre" de la sección "Crear bases de datos".
- 3. Elije "utf8_Unicode_ci" como opción el el campo "Cotejamiento".
- 4. Has clic en el botón "Crear" para finalizar



Importar mediante SQL

Para importar la base de datos a partir de su código SQL

- 1. Selecciona el código SQL de la siguiente página.
- 2. Copia el código con clic derecho y la opción "Copiar".
- 3. En el gestor de bases de datos ve a la sección "SQL".
- 4. Pega el código dentro del campo de texto.
- 5. Has clic en el botón "Continuar" para finalizar.





```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time zone = "+00:00":
-- Base de datos: `empresa`
-- Estructura de tabla para la tabla `empleado`
CREATE TABLE `empleado` (
 'id' int(11) NOT NULL,
 `nombre` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `edad` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcado de datos para la tabla `empleado`
INSERT INTO 'empleado' ('id', 'nombre', 'edad') VALUES
(1, 'Juan López', 30),
(2, 'Jorge García', 27),
(3, 'Pedro Álvarez', 54),
(4, 'Luis Sánchez', 40),
(5, 'Miguel Hernández', 35);
-- Índices para tablas volcadas
-- Indices de la tabla `empleado`
ALTER TABLE `empleado`
 ADD PRIMARY KEY ('id');
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `empleado`
ALTER TABLE `empleado`
 MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;
```