PROCÉDURE

Installation PRTG

et la sonde PRTG

1 Se connecter sur la console PRTG

URL d'accès : https://prtg.finaxiome.com/index.htm



2 Cliquer sur SETUP



3 Cliquer sur Remote probe installer



4	**Cliquer sur Download Remote Probe Installer Directly**



5 Mettre l'exécutable (.exe) sur la machine cible



6 Double-cliquer dessus puis cliquer sur Installer



7	**Cliquer sur Continuer**



8	**Cliquer sur Terminer**



9	Récupérer le script et le PSx64.exe — les placer dans le dossier



10 Revenir dans la console PRTG — cliquer sur Devices



11 Approuver le nouveau probe

Le nouveau probe apparaît mais doit être approuvé :



Une fois approuvé :



12 Ajouter un sensor Veeam — cliquer sur Add sensor



13 Dans la barre de recherche, saisir "exe" et sélectionner EXE/Script Advanced



14 Renseigner les paramètres du sensor

Paramètre	Valeur
Sensor Name	Le nom souhaité pour le sensor
EXE/Script	PSx64.exe (ajouté dans le dossier)
Parameters	-f= " nom_du_script.ps1"
Timeout	180 secondes

Sensor Name: VEEAM

Parent Tags:

Tags: xmlexesensor

Priority: ★★★☆☆

*The EXE file has to run on the computer where the **parent probe** is installed, not on the parent device. The working directory for EXE fil*
probe directory. .vbs files, .ps1 files, or other script files may use different working directories.

EXE/Script: PSx64.exe

Parameters: -f="PRTG-VeeamBRStats_Lastversion(veeam11).ps1"

Environment:
- (●) Default environment
- ( ) Set placeholders as environment values

Security Context:
- (●) Use security context of PRTG probe service
- ( ) Use Windows credentials of parent device

Mutex Name:

Timeout (Sec.): 180

15	Cliquer sur Create

*The EXE file has to run on the computer where the **parent probe** is installed, not on the parent device. The working directory for E*
probe directory. .vbs files, .ps1 files, or other script files may use different working directories.

EXE/Script: PSx64.exe

Parameters: -f="PRTG-VeeamBRStats_Lastversion(veeam11).ps1"

Environment:
- (●) Default environment
- ( ) Set placeholders as environment values

Security Context:
- (●) Use security context of PRTG probe service
- ( ) Use Windows credentials of parent device

Mutex Name:

Timeout (Sec.): 180

Result Handling:
- (●) Discard result
- ( ) Store result
- ( ) Store result in case of error

16 Corriger les sensors en rouge

Le sensor est créé mais certains éléments apparaissent en rouge. Cliquer sur la petite roue :



17 Configurer les seuils d'alerte

Renseigner les seuils : Erreur à 3 tentatives / Warning à 1 tentative. Puis cliquer sur OK.



18 Résultat — La sonde Veeam apparaît

Après quelques secondes ou minutes, la sonde Veeam est visible dans la console PRTG :


CAFIANCE
CAFVEEAM
Probe Health
100 %
System Health
100 %
Disk Free
68 %
VEEAM
1 #
Add Sensor