


Installation de TrueNAS v 25.04.2



Enter your "truenas_admin" user password. Root password login will be disabled.

Password: ****

Confirm Password: ****

< OK > <Cancel>


```
Console setup
-----

The web user interface is at:
http://192.168.35.145
https://192.168.35.145

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

Enter an option from 1-10:
```

Connexion via interface web:



The image shows the TrueNAS web login interface. At the top, there's a header with the TrueNAS logo and name against a dark, starry background. Below this, there are two input fields: 'Nom d'utilisateur' (Username) with 'truenas_admin' entered, and 'Mot de passe' (Password) with masked characters. A warning message states: 'Vous utilisez une connexion non sécurisée. Passez à HTTPS pour un accès sécurisé.' (You are using an unsecured connection. Switch to HTTPS for secure access). Below the warning is a blue 'Se connecter' (Login) button. At the bottom, there's a footer with 'TrueNAS®' and '© 2025 iXsystems, Inc. dba TrueNAS'.

TrueNAS

Nom d'utilisateur

truenas_admin

Mot de passe


Vous utilisez une connexion non sécurisée. Passez à HTTPS pour un accès sécurisé.

Se connecter


TrueNAS®

© 2025 iXsystems, Inc. dba TrueNAS


dashboard:



Vérification des mise à jour




changement de langue en français:



Création du RAIDZ2 (RAID 6):

création d'un volume dans stockage



nom du stockage et autoriser les disque portant des numéros de série non unique

The screenshot shows the '1 Informations générales' (1 General Information) step of the volume creation process. It includes a 'Nom *' (Name *) field with the value 'Stockage'. There is a checkbox for 'Chiffrement' (Encryption) which is currently unchecked. A warning message in orange text states: 'Warning: There are 5 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.' Below this, there's a label 'Autoriser les disques portant des numéros de série non uniques (non recommandé) *' (Allow disks with non-unique serial numbers (not recommended) *) with a help icon. There are two radio buttons: 'Autoriser' (selected) and 'Ne pas autoriser'. At the bottom is a blue 'Suivant' (Next) button.

sélection du RAIDZ2, taille du disque et nombre de disque

2

Données

Type VDEV normal, utilisé pour les opérations de stockage primaire. Les volumes ZFS ont toujours au moins un DATA VDEV.

Layout * ⓘ

RAIDZ2

Sélection automatisée de disque

Taille du disque *

2 GiB (HDD)

☐ Considérer la taille du disque comme minimum ⓘ

Largeur *

5

Nombre de VDEVs *

1

Options avancées

La sélection manuelle des disques vous permet de créer des VDEV et d'ajouter des disques à ces VDEV individuellement.

Sélection manuelle des disques

Retour

Suivant

Réinitialiser l'étape

Enregistrer et passer en revue

Récapitulatif de la config

8

Vérifier

Informations générales

Nom du volume

Stockage

Résumé de la topologie

Détails

Données

1 × RAIDZ2 | 5 × 2 GiB (HDD)

Est. Capacité utilisable

6 GiB

Avertissements

Warning: There are 5 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.

Création du volume

Créer un volume

pool.create

95.00%

Setting pool options

Résultat

Stockage

Exporter/Déconnecter

Étendre

Topologie

Gérer les périphériques

VDEVs de données

1 x RAIDZ2 | 5 wide | 2 GiB

VDEV de métadonnées

VDEV non attribués

Journal VDEV

VDEV non attribués

VDEVs de cache

VDEV non attribués

VDEV de rechange

VDEV non attribués

VDEVs de déduplication

VDEV non attribués

Utilisation

Gérer les datasets

Capacité utile: 5.45 GiB

Utilisé: 3.61 MiB

Disponible: 5.44 GiB

Afficher les rapports sur l'espace disque

Santé ZFS

Nettoyage

État du volume: En ligne

Nombre total d'erreurs ZFS: 0

Tâche de balayage planifiée: Définir

Auto TRIM: Désactivé

Voir toutes les tâches scrubs

Modifier Auto TRIM

Santé du disque

Gérer les disques

Alertes liées à la température des disques: 0

Température la plus élevée: Aucune données

Température la plus basse: Aucune données

Température moyenne du disque: Aucune données

Afficher les rapports

Voir S.M.A.R.T. Tests

Connection en HTTPS / SSH /SFTP

Activation des service ssh et ftp

Système			
Services			
Chercher			
Nom	Actif	Démarrage automatique	
FTP	☒	☒	
iSCSI	☐	☐	
NFS	☐	☐	
S.M.A.R.T.	☒	☒	
SMB	☐	☐	
SNMP	☐	☐	
SSH	☒	☒	
UPS	☐	☐	

Redirection automatique en HTTPS

Paramètres GUI

Adresse IPv6 de l'interface web *

::

Interface Web Port HTTP

80

Interface Web Port HTTPS

443

Protocoles HTTPS *

TLSv1.2, TLSv1.3

☒ Interface Web HTTP -> Redirection HTTPS

Changement du port ssh au port 6500

SSH

Options Générales

Port TCP ?

6500

Groupes de connexion par mot de passe ?

☒ Autoriser l'authentification par mot de passe ?

☐ Autoriser l'authentification Kerberos ?

☐ Autoriser la redirection du port TCP ?

Économiser

Réglages avancés

Création des utilisateur:

Création du dossier parent dans le dataset

Ajouter un dataset

Nom et options

Chemin parent ?

Stockage/utilisateurs

Nom * ?

utilisateurs

Préréglage dataset * ?

Générique

Création des utilisateurs

Ajouter un utilisateur

Identification

Nom complet * ?

User1

— Désactiver le mot de passe ?

Nom d'utilisateur * ?

user1

Mot de passe * ?

.....

E-mail ?

Confirmer le mot de passe *

.....

Ajouter un utilisateur

Identification

Nom complet * ?

User2

— Désactiver le mot de passe ?

Nom d'utilisateur * ?

user2

Mot de passe * ?

.....

E-mail ?

Confirmer le mot de passe *

.....

Ajouter un utilisateur

Répertoires et PermissionsAuthentification

Répertoire utilisateur ?

/mnt/Stockage/utilisateurs

+ Créer dataset

/mnt

Stockage

utilisateurs

Autorisations du répertoire personnel ?

	Lire	Écrire	Exécuter
Utilisateur	☒	☒	☒
Groupe	☐	☐	☐
Autre	☐	☐	☐

☒ Créer un répertoire personnel ?

Clefs autorisées ?

Télécharger la clé SSH

Choisir Le Fichier

☒ Connexion par mot de passe SSH activée

Console * ?

bash

☐ Verrouiller l'utilisateur ?

Commandes sudo autorisées

☐ Autoriser toutes les commandes sudo

Nom d'utilisateur	UID ↓	Intégré	Nom complet	Rôles	
root	0	Oui	root	Full Admin	▼
trueNAS_admin	950	Non	Local Administrator	Full Admin	▼
user1	3000	Non	User1	N/A	▼
user2	3001	Non	User2	N/A	▼

test de connexion en ssh et sftp:

```
evan@debian:~$ ssh -p 6500 user1@192.168.35.145
(user1@192.168.35.145) Password:
Linux truenas 6.12.15-production+truenas #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Oct 29 14:40:06 UTC 2025 x86_64

TrueNAS (c) 2009-2025, iXsystems, Inc. dba TrueNAS
All rights reserved.
TrueNAS code is released under the LGPLv3 and GPLv3 licenses with some
source files copyrighted by (c) iXsystems, Inc. All other components
are released under their own respective licenses.

For more information, documentation, help or support, go here:
http://truenas.com

Warning: the supported mechanisms for making configuration changes
are the TrueNAS WebUI, CLI, and API exclusively. ALL OTHERS ARE
NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY
RESULT IN SYSTEM FAILURE.

Welcome to TrueNAS
user1@truenas:~$ S
```

```
evan@debian:~$ sftp -P 6500 user2@192.168.35.145
^Cevan@debian:~$ sftp -P 6500 user2@192.168.35.145
(user2@192.168.35.145) Password:
Connected to 192.168.35.145.
sftp>
```

Ajout et configuration de docker Vaultwarden

ajout de l'emplacement de stockage

Nom du dataset	Utilisé / Disponible	Chiffrement	Rôles
Stockage	1.69 GiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
app	340.88 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
vaultwarden	170.44 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
utilisateurs	269.86 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	

configuration du docker:

Vaultwarden Configuration

Fuseau horaire *

'Europe/Paris' timezone

Section Help

Configure Vaultwarden

Postgres Image (CAUTION) * ?

Postgres 18

Database Password * ?

.....



Admin Token ?

.....



☒ Enable Websocket ?

ajout du certificat ssl de truenas

Configuration réseau

WebUI Port

Port Bind Mode ?

Publish port on the host for external access



Section Help

Configure Network for Vaultwarden

Port Number *

30032



Host IPs ?

Ajouter

Aucun élément n'a encore été ajouté.

Certificate ID ?

'truenas_default' Certificate



Domaine ?

Réseaux ?

Ajouter

emplacement où sera stocké les données

Storage Configuration

Vaultwarden Data Storage ⓘ

Type* ⓘ

Host Path (Path that already exists on the system) ▾

Host Path Configuration

☐ Activer les ACL ⓘ

Host Path* ⓘ

/mnt/Stockage/app/vaultwarden

+ Créer dataset

▼ /mnt

▼ Stockage

▼ app

▶ vaultwarden

▶ utilisateurs

Vaultwarden Postgres Data Storage ⓘ

Type* ⓘ

ixVolume (Dataset created automatically by the system) ▾

Section Help

Configure Storage for Vaultwarden

Statut de Vaultwarden

Applications

Chercher

☐ Application ↑	Statut	Process	RAM	Block I/O	Réseau	Mises à jour	Controls
☐  vaultwarden	Actif	0%	45.56 MiB	0 B - 0 B	0 b/s - 0 b/s	✓ À jour	 

ajout des droit d'accès à Vaultwarden

Nom du dataset	Utilisé / Disponible	Chiffrement	Rôles
▼  Stockage	1.69 GiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
▼  app	340.88 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
 vaultwarden	170.44 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	
 utilisateurs	269.86 KiB / 3.76 GiB	Non chiffré	

changement du propriétaire du dossiers Vaultwarden

Éditeur de permissions Unix

Dataset: /mnt/Stockage/app/vaultwarden

Propriétaire

Utilisateur ?

apps

☐ Appliquer Utilisateur ?

Groupe ?

apps

☐ Appliquer le groupe ?

Accès

Mode d'accès ?

	Lire	Écrire	Exécuter
Utilisateur	☒	☒	☒
Groupe	☒	☐	☒
Autre	☒	☐	☒

Avancé

☐ Appliquer les autorisations de manière réursive ?

Enregistrer

Annuler

Définir les ACL

page administration Vaultwarden

Administrateur de l'Aultwarden

Sauter

Clé d'authentification requise pour continuer

Veuillez l'indiquer ci-dessous :

.....

Entrer

Administrateur de l'Aultwarden

ParamètresUtilisateursOrganisationsDiagnosticSauter

Déconnexion

Vous utilisez un jeton "ADMIN_TOKEN" en clair, ce qui est non sécurisé.
Veuillez générer une chaîne PHC Argon2 sécurisée à l'aide de "vaultwarden hash" ou "argon2".
Voir : [Activation de la page d'administration - Sécurisation du jeton "ADMIN_TOKEN"](#)

Configuration

REMARQUE : Les paramètres définis ici remplacent les variables d'environnement. Une fois enregistrés, il est recommandé de ne plus les modifier afin d'éviter toute confusion.
Ceci ne s'applique pas à la section en lecture seule, qui ne peut être configurée que par le biais des variables d'environnement.
Les paramètres modifiés sont affichés sur **fond jaune**.

Paramètres généraux

Paramètres avancés

Paramètres d'authentification unique OpenID Connect

Paramètres Yubikey

Paramètres globaux de Duo (Notez que les utilisateurs peuvent les modifier)

Paramètres de messagerie SMTP

Création d'un compte via la page client



Se connecter

Adresse électronique (requis)

☐ Se souvenir du courriel

Continuer

Créez un compte

Définir un mot de passe fort

Terminer la création de votre compte en définissant un mot de passe

Mot de passe principal (requis)

••••••••••



Important : Votre mot de passe principal ne peut pas être récupéré si vous l'oubliez ! 12 caractères minimum.

Fort

Confirmer le mot de passe principal (requis)

••••••••••




Indice du mot de passe principal

Si vous oubliez votre mot de passe, l'indice de mot de passe peut être envoyé à votre adresse courriel. 0/50 caractères maximum.




Vérifier les brèches de données connues pour ce mot de passe

Créez un compte




visualisation des comptes disponible depuis la page admin




Création d'une vm dans trunas_scale


activer le paramètre pour créer une VM dans une VM



obtention de l'erreur de module



- désactivation de :
- hyperviseur windows
 - Hyper-V
 - plateforme d'ordinateur windows



désactivation de l'isolation du noyau



Isolation du noyau

Voici les fonctionnalités de sécurité disponibles sur votre appareil qui utilisent la sécurité basée sur la virtualisation :

Intégrité de la mémoire

Empêche les attaques d'insérer du code malveillant dans des processus de haute sécurité.



L'intégrité de la mémoire est
désactivée. Votre appareil est peut-être vulnérable.


[Ignorer](#)




Désactivé

[En savoir plus](#)

Agrandir les disque dur des raid a 10Go car le stockage est insuffisant




extension de l'espace utiliser dans les raids



installation de la vm debian dans truenas





TrueNAS installation configuration screen. It features two checked options: 'Démarrage au démarrage' and 'Activer l'affichage'. Below these is a 'Lier*' field with a dropdown menu showing '0.0.0.0'. A 'Mot de passe*' field is shown with masked characters and a toggle icon. A blue 'Suivant' button is at the bottom.

☒ Démarrage au démarrage ?

☒ Activer l'affichage ?


Lier* ?

0.0.0.0 ▼

Mot de passe* ?

..... 🔒

Suivant



TrueNAS installation configuration screen for CPU and memory settings. It includes fields for 'Cœurs' (2), 'Threads' (1), and 'Optional: CPU Set' (empty). There is a checkbox for 'Pin vcpus' which is unchecked. The 'CPU Mode*' dropdown is set to 'Host Model'. The 'Taille de la mémoire' field is set to '1 GiB'.

Cœurs ?

2 ✕

Threads ?

1 ✕

Optional: CPU Set (Examples: 0-3,8-11) ?

☐ Pin vcpus ?


CPU Mode*

Host Model ▼

Taille de la mémoire ?

1 GiB ✕

ajout de l'iso de debian dans truenas



Create Virtual Machine

3

Disques

☒ Create new disk image

?

☐ Use existing disk image

Select Disk Type *

?

AHCI

Zvol Location *

?

Stockage

Taille

?

10 GiB

Retour

Suivant

7 Confirmer les options


Nom:	vm_debian
Guest Operating System:	Linux
Configuration du CPU:	1 CPU, 2 cores, 1 thread
CPU Mode:	Host Model
Mémoire:	2 GiB
Disque:	Create new disk image
Disk Description:	10 GiB AHCI at Stockage
NIC:	VirtIO (ens33)
Installation Media:	/mnt/Stockage/debian-13.2.0-amd64-netinst.iso

Confirmez ces réglages.

Retour

Enregistrer

Installation de debian



création de l'utilisateur "LaPlateforme"

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

LaPlateforme

retirer l'iso debian de la vm après l'installation

Device ID	Périphérique	Order ↓
3	CD ROM	1000
2		
1		
4		

Supprimer

Delete **undefined 3**

☐ Forcer la suppression

Annuler

Delete Device

démarrage du debian

Non sécurisé

https://192.168.35.145/vm/display/4/spice_auto.html?path=vm%2Fdisplay%2F4%2F8&autoconnect=1

Debian GNU/Linux 13 debian tty1

debian login: _