

Packet Tracer. Сценарий разделения на подсети

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/0			
R2	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/0			
S1	VLAN 1			
S2	VLAN 1			
S3	VLAN 1			
S4	VLAN 1			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			
PC4	NIC			

Задачи

Часть 1. Разработка схемы ІР-адресации

Часть 2. Назначение сетевым устройствам ІР-адресов и проверка подключения

Сценарий

В этом упражнении вам предоставляется сетевой адрес 192.168.100.0/24 для подсети, и вы должны составить схему IP-адресации сети, изображенной в Packet Tracer. Для каждой локальной сети (LAN) в сети требуется по крайней мере, 25 адресов для оконечных устройств, коммутатора и маршрутизатора. Для соединения между маршрутизаторами R1 и R2 потребуется по одному IP-адресу на каждом конце канала.

Инструкции

Часть 1. Разработка схемы ІР-адресации

Шаг 1. Разбейте сеть 192.168.100.0/24 на нужное количество подсетей.

- а. Сколько потребуется подсетей в соответствии с имеющейся топологией?
- b. Сколько бит необходимо заимствовать для поддержки нескольких подсетей в таблице топологии?
- с. Сколько в результате этого создается подсетей?
- d. Сколько при этом в каждой подсети будет доступно узлов?

Примечание. Если ваш ответ — менее 25 узлов, значит, вы позаимствовали слишком много бит.

е. Рассчитайте двоичное значение для первых пяти подсетей. Первые две подсети были созданы для вас.

Подсеть	Сетевой адрес	Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0
0	192.168.100.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	192.168.100.	0	0	1	0	0	0	0	0
2	192.168.100.								
3	192.168.100.								
4	192.168.100.								

f. Рассчитайте двоичное и десятичное значение новой маски подсети.

Первый октет	Второй Октет	Третий октет	Маск а бит 7	Маск а бит 6	Маск а бит 5	Маск а бит 4	Маск а бит 3	Маск а бит 2	Маск а бит 1	Маск а бит 0
11111111	11111111	11111111								
Первый десятичны й октет	Второй десятичны й октет	Третий десятичны й октет	Четвертый десятичный октет							
255.	255.	255.								

g. Заполните **Таблицу подсетей**, перечислив десятичные значения всех доступных подсетей, первый и последний используемый адрес хоста и адрес трансляции. Повторяйте эти действия до тех пор, пока все адреса не будут внесены в список.

Примечание. Возможно, потребуется заполнить не все строки.

Таблица подсетей

Номер подсети	Адрес подсети	Первый используемый адрес узла	Последний используемый адрес узла	Широковещатель ный адрес
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Шаг 2. Назначьте подсети для сети, показанной в топологии.

- а. Назначьте подсеть 0 локальной сети (LAN), подключенной к интерфейсу GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R1: **192.168.100.0** /**27**
- b. Назначьте подсеть 1 локальной сети (LAN), подключенной к интерфейсу GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора R1: **192.168.100.32** /**27**
- с. Назначьте подсеть 2 локальной сети (LAN), подключенной к интерфейсу GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R2: **192.168.100.64** /**27**
- d. Назначьте подсеть 3 локальной сети (LAN), подключенной к интерфейсу GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора R2: **192.168.100.96 /27**
- e. Назначьте подсеть 4 каналу WAN между маршрутизаторами R1 и R2: 192.168.100.128 /27

Шаг 3. Задокументируйте схему адресации.

Заполните таблицу адресации, используя следующие рекомендации.

- а. Назначьте первые используемые IP-адреса на каждую подсеть маршрутизатора R1 для двух каналов локальной сети (LAN) и одного канала WAN.
- b. Назначьте первые используемые IP-адреса на каждую подсеть маршрутизатора R2 для каналов локальной сети (LAN). Последний из используемых IP-адресов назначьте каналу WAN.
- с. Назначьте коммутаторам второй используемый ІР-адрес в подключенных подсетях.
- d. Назначьте последние используемые IP-адреса компьютерам в каждой подсети.

Часть 2. Назначение IP-адресов сетевым устройствам и проверка подключения

Основная часть параметров IP-адресации для данной сети уже настроена. Для завершения настройки адресации выполните следующие шаги. Динамическая маршрутизация EIGRP уже настроена между R1 и R2.

Шаг 1. Настройте интерфейсы локальной сети R1.

- а. Настройте оба интерфейса локальной сети с адресами из таблицы адресации.
- b. Настройте интерфейсы таким образом, чтобы узлы локальных сетей имели подключение к шлюзу по умолчанию.

Шаг 2. Настройка IP-адресацию на S3.

- а. Настройте интерфейс VLAN1 коммутатора с адресацией.
- b. Настройте коммутатор с адресом шлюза по умолчанию.

Шаг 3. Настройка РС4.

Настройте на РС4 адрес узла и шлюз по умолчанию.

Шаг 4. Проверьте подключение.

Подключение можно проверить только между маршрутизатором R1, коммутатором S3 и компьютером PC4. При этом необходимо отправлять эхо-запрос на каждый IP-адрес, перечисленный в **Таблице адресации**.