

Acteck v 4.1

Что уже есть и что видно на графике

Шесть возможностей

Разворотный момент

Вкл. Узкая рамка на свече остановки: продажа красная, покупка синяя.

12 паттернов

Считаются. На график не рисуются, пока ShowAll12Patterns = false.

M1 и M15 в одном окне

Считаются (UseVirtualTF). Разметка M15 на графике выкл.

Сессии

Вкл.: Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк. Заливка сессий выкл.

Фильтры

Прицел вкл. Канал «границы» и панель Balance RSI выкл.

10 типов алертов

Есть. По умолчанию звучит только алерт входа.

Чтобы не загромождать график

- Подписи зон, заливка, каскад и все 12 имён — выключены.
- Включить любую группу можно во входных параметрах, затем ОК.
- Старая разметка сама бледнеет и исчезает. Свежая остаётся чёткой.

Безоткатный ход и линия «30»

Ход в одну сторону остаётся безоткатным, пока встречное движение не вернёт 30% и больше всего диапазона. Это доля диапазона, не 30 пунктов.

- 0% — экстремум, откуда начался откат.
- 100% — точка, откуда начался безоткатный ход.
- Линия «30» стоит на 30% пути от 0% к 100%.
- На падении она выше минимума. На росте — ниже максимума.
- Выключить: ShowFib30 = false.

Разворотный момент

Импульс из нескольких свечей, затем короткая свеча остановки на экстремуме. На этой свече рисуется узкая рамка без подписи.

- Продажа — красная рамка на верхней свече.
- Покупка — синяя рамка на нижней свече.
- Выключить: ShowReversalMoments = false.
- Цвета: ColorRM_Sell и ColorRM_Buy.

Старое уходит с графика

Зоны, рамки входа, сессии, спрос и предложение, вчерашние уровни и пояснительные надписи живут ограниченное время.

- FadeOldMarkings = true — старение включено.
- MarkFadeAfterHours = 18 — после этого контур становится прозрачнее.
- Подписи пропадают раньше, чем сам контур.
- MarkHideAfterHours = 48 — позавчерашняя разметка скрыта.
- 0 в часах скрытия — не удалять, только бледнить.
- Линия «30» и прицел не стареют: они пересчитываются по текущему ходу.

Что сделать после обновления

- MetaEditor: открыть Acteck v 4.1.mq5 и скомпилировать (F7).
- На графике заново нажать ОК в свойствах советника.
- Если на графике сохранены старые параметры, включите ShowReversalMoments.
- Пресет: Acteck_v4.1_<пара>_calm / _scalp / _swing_H1.