

Астеck v4.1 — откуда берётся уровень «30» (Fib)

Кратко: это не Fib от минимума/максимума дня. Это 30% величины импульса ПД/ЗУ от его конца назад к началу — как сетка в Sniper-PRO.


Формула: 0% = конец импульса (imp_end), 100% = начало (imp_start).

уровень 30 = $\text{imp_end} + 0.3 \times (\text{imp_start} - \text{imp_end})$. Параметр: ZU_SizePctOfMove (по умолчанию 30).


1) Схема двух направлений

Схема логики (оба направления)

Импульс ВВЕРХ (как на скрине)



Импульс ВНИЗ



Формула всегда одна:

$$\text{цена_30} = \text{imp_end} + 0.3 \times (\text{imp_start} - \text{imp_end})$$


Якоря берёт последняя валидная ПД или ЗУ (свинги SpeedPreset), не «Мин/Макс дня».

2) Та же логика, растянутая на твоём скрине

Импульс вверх: хай New York = 0% (конец), лой у «Мин дня» = 100% (начало). Синяя полоса 0...30% — зона у экстремума; жирная черта — линия «30», которую рисует Acteck.

Acteck / Sniper-PRO: откуда линия «30» на ЭТОМ импульсе

Импульс ВВЕРХ: 0% = хай (конец), 100% = лой (начало). Формула: $30 = \text{конец} + 0.3 \times (\text{начало} - \text{конец})$
Это НЕ «Мин дня / Макс дня» как отдельный инструмент — якоря = начало и конец ИМПУЛЬСА ПД/ЗУ.



3) Откуда Ateck берёт якоря

- ПД тип1: свинг a → экстремум b
- ПД тип2: противоп. край диапазона → хай/лой пробоя
- ЗУ: противоп. край диапазона → экстремум всего движения

Рисуется одна линия по самой свежей валидной ПД/ЗУ. Нужны ShowPullbackZones / ShowDecisionZones / ShowFib30 = true.

Файл: docs/Ateck_Fib30_Explained_RU.pdf · скрин с сеткой: docs/fib30_on_screenshot.png