Elementos y estados

Biblioteca de interfaz · v1.0

OptimizadorPC · Bases visuales reutilizables · Interfaz de escritorio

Fondo #0F1115 · Tarjeta #1A1D24 · Borde #2A2E37 · Activo #22C55E · Aviso #F59E0B · Error #EF4444

TARJETA DE OPTIMIZACIÓN

Plan de alto rendimiento

Evita reducciones de frecuencia de la CPU durante la partida.

Impacto Alto · Seguro

Superficie #1A1D24 · Borde 1 px · Radio 8 px

MEDIDOR DE RECURSO

RAM

4,6 / 8 GB

57 % en uso · 3,4 GB libres

Etiqueta, valor, nivel y dato secundario

INTERRUPTOR · CUATRO ESTADOS

Activo	Habilitado
Inactivo	Deshabilitado
Aplicando	Aplicando...
Error	Reintentar

BOTONES

Aplicar cambios · Cancelar

Altura 36 px · Texto 13 px · Radio 8 px

TOAST · CONFIRMACIÓN

Modo Gaming activado — 6 optimizaciones aplicadas

Puedes revertir los cambios desde Deshacer todo.

Aparece tras completar la aplicación de cambios.

DIÁLOGO · ANTES DE APLICAR CAMBIOS

¿Activar el Modo Gaming?

Se creará un punto de restauración

Se aplicarán 6 optimizaciones con el perfil Equilibrado. Podrás deshacerlas en cualquier momento.

6 cambios · Reversible

Cancelar · Activar Modo Gaming

VACÍO · BIBLIOTECA DE JUEGOS

No se detectaron juegos

Agrega el ejecutable de un juego para activar el Modo Gaming automáticamente al iniciarlo.

+ Agregar juego

MODO GAMING · ESTADO ON

Modo Gaming · ON

6 optimizaciones activas · Perfil Equilibrado

Desactivar

ERROR · CAMBIO NO APLICADO

No se pudo aplicar el ajuste

No se modificó tu configuración. Inténtalo de nuevo.

Reintentar