/driver

/driver/register

接口URL

/register?driverName=lwm&password=lwm&email=lwm

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm	Text	是	司机名称
password	lwm	Text	是	密码
email	lwm	Text	 是	 邮箱

/driver/login

接口URL

/login?driverName=lwm&password=lwm

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

	参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
	driverName	lwm	Text	是	司机名称
,	password	lwm	Text	 是	登录密码

/driver/edit

接口URL

/edit?driverName=lwm&serviceLevel=10

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

	参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
•	driverName	lwm	Text	是	司机名称
	serviceLevel	10	Text	是	服务等级

/driver/updateDriver

接口URL

/updateDriver?driverName=lwm

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm	Text	是	-

/driver/handleRequestOrder

接口URL

/handleRequestOrder?driverName=lwm&orderNum=0

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm	Text	是	司机名称
orderNum	0	Text	是	订单编号

/driver/takeCustomer

接口URL

/takeCustomer?driverName=lwm

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm	Text	是	司机名称

/driver/finishOrder

接口URL

/finishOrder?driverName=lwm1

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名 示例值 参数类型 是否必填 参数描述

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm1	Text	是	———— 司机名称

/driver/searchOrder

接口URL

/searchOrder?driverName=lwm

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
driverName	lwm	Text	是	司机名称