Ustawienia wysz

ORGANIZACJA I DOSTĘP
- Informacje o firmie
- Użytkownicy
- Podorganizacje
- Grupy i uprawnienia
- Plan subskrypcji
- Infrastruktura

PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW
- Wygaśnięcie dokumentów
- Typy dokumentów
- Import
- Wyszukaj dane główne
- Dokumenty elektroniczne
- Eksport
- Obliczanie terminu płatności
- Moduł
- Drzewa decyzyjne

KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA
- Powiadomienie e-mail
- Szablony e-maili

SYSTEM I ADMINISTRACJA
- Integracja i SSO

11.16.3

Edytuj regułę

Zasady transformacji / Routing, kolejność, dane podstawowe i powtórzenia · routing

Zapisz

Opis

Wykonywanie dziennika

KROK 2 Kiedy jest wykonywana

Zawsze lub pod warunkiem

Zawsze | Tylko wtedy, gdy...

Jeśli Wszystko z poniższych jest prawdziwych

header.input | jest | NORD | Aa

+ Dodaj warunek + Dodaj grupę zagnieżdżoną

OPCJE PRZETWARZANIA

Uruchom tylko raz dla każdego dokumentu

Reguły są uruchamiane ponownie przy każdym zapisie dokumentu. Po włączeniu tej opcji reguła zostanie zastosowana do dokumentu maksymalnie raz, a następnie zostanie zakończona. Przejście, w którym warunki nie są spełnione, nie jest liczone jako zastosowane — reguła pozostaje kwalifikowana i może zostać zastosowana po późniejszym zapisaniu.

Uruchom również po wyszukaniu danych głównych NOWY

Dodaje przejście po wypełnieniu pól wyszukiwania z danych głównych i przed dopasowaniem zamówienia, dzięki czemu reguła może korzystać z wartości głównych dostawcy, a dopasowanie zamówienia widzi wynik. Tylko reguły z zaznaczoną tą opcją są uruchamiane w tym przejściu. Ponieważ reguła ta obowiązuje jednorazowo, zamiast zostać zastosowana od razu po ekstrakcji, czeka ona na ten moment.

GDZIE DZIAŁA TA ZASADA

Działa raz dla każdego dokumentu: czeka na wyszukanie danych głównych, a potem obowiązuje w pierwszym przebiegu, w którym warunki są spełnione.

Po ekstrakcji	Po wyszukaniu danych głównych	Po dopasowaniu zamówienia	W celu zapisania
Czeka na wyszukiwanie	· new Obowiązuje tutaj	Jeśli jeszcze nie zastosowano	Jeśli jeszcze nie zastosowano

KROK 3 Potok

Przeczytaj → Przekształć → Napisz

Podgląd na żywo

PRZYKŁADOWE DANE WEJŚCIOWE · input

SUED

WARTOŚCI STANU

header.input SUED

Warunki nie pasują — reguła jest pomijana

WEJŚCIE
SUED

MAPUJ WARTOŚCI · bez zmian
SUED

Działa tylko wtedy, gdy spełnione są warunki. Raz dla każdego dokumentu — stosowane, gdy warunki zostaną spełnione po raz pierwszy, a następnie nigdy więcej dla tego dokumentu.

sub_org_id → SUED *niezmieniony*