

Marp for THU slides



总览

- 1. 如何使用
- 2. 首页修改
- 3. 背景修改
- 4. 图片格式
- 5. 左右排布
- 6. CSS 说明



如何使用 Marp 制作组会 Slides

- 1. 下载 VS code
- 2. 在插件中心安装Marp for VS Code
- 3. 新建一个 md 文件,复制 1~51 行 CSS 或者从该模板中直接新建.
- 4. 点击 1 可以实时显示 Slides,点击 2 选择 export 可以导出 PDF.





首页修改

我预设了适合展示的标题大小,当然如果是需要修改适合投影的字体大小可在源代码中第 12 行修改 h1的font-size.

改变 background-image:url('./fm.png');可以修改首页背景图片.

```
<style scoped>
section h1 {text-align: center;font-size: 80px;color:black;}
section {
  background-image:url('./fm.png');
  background-size:cover
}
footer{color:black;font-size: 20px;}
</style>
```



背景修改

修改模板源代码 27~31 行 background-image:url('./bg.png'); 中背景图片即可.

```
section{
  background-image:url('./bg.png');
  background-size:cover;
  position: absolute;
  }
```



字体修改

```
全局格式修改在源代码 31~35 行h1 一级大标题h2 二级大标题p 正文字体table 表格字体,居中li 列表字体,居左
```

```
section h1 {font-size:40px;color:black;margin-top:px;}
section h2 {font-size:30px;color:black;margin-top:px;}
section p {font-size: 25px;color:black;}
section table {text-align: center;font-size: 32px;color:black;}
section a {font-size: 25px;color:black;}
li {font-size: 30px;text-align: left;}
```



图片格式

默认居中,临时在某一slides中修改可以

```
<style scoped>
img {
    margin-left: auto; margin-right:auto;
    display:block;margin:0 auto;display:block;width:25cm;
    }
</style>
或者:
![w:2cm h:2cm](fm.png)
```





左右排布

![bg left:40% w:5cm h:5cm](fm.png)





左右排布

![bg right:40% w:5cm h:5cm](fm.png)





CSS 说明

```
https://www.w3school.com.cn/css/css_image_gallery.asp
```

https://marpit.marp.app/theme-css

更多细节

https://marpit.marp.app/usage

更多Markdown 语法

https://www.markdown.xyz/basic-syntax/



谢谢朋友们