

How to run EnerSight release 1

Passo 0 - Deleta tudo do seu banco

Para todos os containers

```
docker stop $(docker ps -aq)
```

Deleta todos os containers

```
docker rm $(docker ps -aq)
```

Deleta todos os volumes

```
docker volume rm $(docker volume ls -q)
```

Quick clean

```
docker system prune -a --volumes -f
```

Passo 1 - Subir banco

Estando na pasta root do projeto principal.

```
docker compose -f backend/docker/docker-compose.yaml up -d enersight-db --  
build --remove-orphans
```

Passo 2 - Subir API back com migrations

Estando na pasta root do projeto principal.

Limpa dependencias antigas do spring-boot

```
mvn clean
```

Roda a API

```
mvn spring-boot:run
```

Passo 3 - Ligar venv

Estando na pasta `./EnerSight/backend/enersight-worker`.

```
source .venv/bin/activate
```

Passo 4 - Ajustar o python modulo de load gdb

Estando na pasta `./EnerSight/backend/enersight-worker`.

Ps.: Substituir caminho físico do .gdb extraído (Linha 39).

```
load_to_postgis(r"/home/rtrevizoli/Downloads/Enel_SP_390_2024-12-31_V11_20250926-0906.gdb", "enel_sp_ssdmt")
```

Ps2.: Sugestão: manter na pasta Downloads como exemplo abaixo:

```
rtrevizoli@Trevizoli:~/Projects/Fatec/CoderHood/EnerSight$ tree -L 1
~/Downloads/
/home/rtrevizoli/Downloads/
├── Enel_SP_390_2024-12-31_V11_20250926-0906.gdb
├── dados_aneel_prontos_para_calculo.csv
├── indicadores-continuidade-coletivos-2020-2029.csv
└── indicadores-continuidade-coletivos-limite.csv

1 directory, 3 files
```

```
python -m app.ingestion.loader
```

Passo 5 - Ajustar python modulo de import indq

Estando na pasta `./EnerSight/backend/enersight-worker`.

Ps.: Substituir caminho físico das planilhas de indicadores (Linhas 42 e 43). `df_real = pd.read_csv(rf"{DOWNLOADS_PATH}/indicadores-continuidade-coletivos-2020-2029.csv", sep=';', encoding='latin1')`
`df_lim = pd.read_csv(rf"{DOWNLOADS_PATH}/indicadores-continuidade-coletivos-limite.csv", sep=';', encoding='latin1')`

Ps2.: Sugestão: manter na pasta Downloads como exemplo abaixo:

```
rtrevizoli@Trevizoli:~/Projects/Fatec/CoderHood/EnerSight$ tree -L 1
~/Downloads/
/home/rtrevizoli/Downloads/
├─ Enel_SP_390_2024-12-31_V11_20250926-0906.gdb
├─ dados_aneel_prontos_para_calculo.csv
├─ indicadores-continuidade-coletivos-2020-2029.csv
└─ indicadores-continuidade-coletivos-limite.csv

1 directory, 3 files
```

```
python -m app.ingestion.import_man_ind
```

Passo 6 - Testar API

Get especificando o ANO

```
curl -G "http://localhost:8080/api/geo" \
--data-urlencode "year=2025" \
--data-urlencode "minx=-46.7" \
--data-urlencode "miny=-23.6" \
--data-urlencode "maxx=-46.5" \
--data-urlencode "maxy=-23.4"
```

Get sem especificar o ANO

Ps.: Ano corrente será utilizado.

```
curl -G "http://localhost:8080/api/geo" \
--data-urlencode "minx=-46.7" \
--data-urlencode "miny=-23.6" \
--data-urlencode "maxx=-46.5" \
--data-urlencode "maxy=-23.4"
```