

Manuel d'utilisation — Mécanicien Pièces

Plateforme : Pièces — Marketplace de pièces détachées automobiles **Marché :** Côte d'Ivoire (Abidjan) **Devise :** FCFA **Version :** 2.0 — Septembre 2026

Table des matières

1. Votre compte et votre espace
 2. Se connecter
 3. Consentement ARTCI
 4. Navigation dans l'application
 5. Le véhicule sélectionné et le garage
 6. Chercher une pièce
 7. Identifier une pièce par photo (IA)
 8. Décoder un numéro VIN
 9. La fiche produit
 10. Comparer les offres de plusieurs vendeurs
 11. Pièces à importer : la précommande
 12. Ma sélection (le panier)
 13. Frais de livraison : comment ils sont calculés
 14. Envoyer la commande / partager le lien
 15. La page de validation et de paiement
 16. Paiement et séquestre
 17. Statuts de commande
 18. Suivi de l'acheminement d'une précommande
 19. Livraison, réception et confirmation
 20. Garantie et socle de reprise
 21. Évaluer un vendeur et une livraison
 22. Ouvrir un litige
 23. Retours
 24. Cotation d'import (logistique)
 25. L'annuaire des mécaniciens
 26. Notifications WhatsApp
 27. Profil et gestion du compte
 28. Le parcours complet
 29. Référence des endpoints
 30. Codes d'erreur
 31. FAQ mécanicien
-

1. Votre compte et votre espace

Il n'y a plus de « rôle mécanicien »

Pièces ne classe plus ses utilisateurs en « mécanicien » et « propriétaire ». Tout nouveau compte reçoit le rôle **BUYER**, présenté dans l'interface comme l'**Espace Achat**. C'est l'espace que vous utilisez en tant que mécanicien.

Ce qui a changé par rapport à la version 1 du manuel : « qui paie » n'est plus déduit d'un rôle. C'est un **choix explicite au moment de valider la sélection** : soit vous payez vous-même, soit vous envoyez un lien de validation au propriétaire du véhicule. Un même compte fait les deux, commande par commande.

Les sept espaces

Espace	Rôle technique	À qui
Espace Achat	BUYER	Vous. Recherche de pièces, commandes, véhicules. Activable seul, gratuit.
Espace Vendeur	SELLER	Vendeurs de pièces. Activable seul (onboarding KYC).
Espace Flotte	ENTERPRISE	Entreprises multi-véhicules. Activable seul.
Espace Livreur	RIDER	Livreurs partenaires. Attribué par Pièces.
Espace Chauffeur	DRIVER	Chauffeurs invités par leur entreprise. Attribué.
Espace Liaison	LIAISON	Agents terrain Pièces. Attribué.
Administration	ADMIN	Back-office Pièces. Attribué.

Un même compte peut cumuler plusieurs espaces et basculer de l'un à l'autre depuis **Profil** → **Mes espaces** (</profile/espaces>). Les pages partagées — </browse> , </search> , </panier> , </orders> , </profile> — n'appartiennent à aucun espace : le contexte ne bascule jamais dessus.

Ce que vous faites sur la plateforme

- Trouver les pièces dont vos clients ont besoin (texte, marque/modèle/année/motorisation, photo IA, VIN)
- Comparer les offres de plusieurs vendeurs sur une même référence
- Constituer une sélection, choisir le lieu et le délai de livraison
- Payer vous-même, ou envoyer un lien de validation au propriétaire du véhicule
- Suivre la commande jusqu'à la livraison, confirmer la réception
- Évaluer le vendeur et le livreur, ouvrir un litige si nécessaire

- Optionnellement : inscrire votre atelier dans l'annuaire public des mécaniciens

2. Se connecter

Quatre façons d'accéder à votre compte. Toutes aboutissent au **même compte** : un utilisateur = un enregistrement, quel que soit le canal.

2.1 Email + mot de passe

Page : `/login`

1. Saisir votre adresse email
2. Saisir votre mot de passe
3. « **Se connecter** »

En cas d'oubli, le lien « **Mot de passe oublié** » (`/forgot-password`) envoie un lien de réinitialisation par email, qui ouvre `/reset-password` .

2.2 Créer un compte

Page : `/register`

Email + mot de passe + confirmation. Un email de confirmation est envoyé ; le lien active le compte via `/auth/callback` . Le mot de passe fait **6 caractères minimum**.

2.3 Google

Bouton « **Continuer avec Google** » sur `/login` . Si l'échange échoue, l'application affiche « La connexion avec Google a échoué. Réessayez, ou connectez-vous avec votre email. »

2.4 WhatsApp (OTP inversé)

Page : `/login/whatsapp`

C'est le chemin le plus rapide sur un téléphone, et il ne dépend pas d'un SMS.

1. Saisir votre numéro à 10 chiffres (préfixe **+225** pré-rempli, préfixes acceptés **01, 05, 07**)
2. L'application génère un **code** et un lien `wa.me` vers le numéro WhatsApp de Pièces
3. Vous envoyez ce code par WhatsApp depuis votre propre numéro
4. La page interroge le serveur toutes les 3 secondes ; dès réception du message, vous êtes connecté

Si le code expire, le message « Le code a expiré. Veuillez recommencer. » s'affiche et vous revenez à l'étape du numéro.

Note d'exploitation : l'activation en production dépend des variables `WHATSAPP_TOKEN` , `WHATSAPP_PHONE_ID` et `WHATSAPP_BUSINESS_NUMBER` côté serveur.

2.5 Redirection après connexion

Si vous arrivez sur `/login` depuis une page protégée, le paramètre `returnTo` vous y ramène après authentification. Sinon la destination par défaut est `/browse`.

3. Consentement ARTCI

À la première connexion, une fenêtre modale bloque l'accès à l'application.

Contenu affiché :

- Référence à la **loi n°2013-450** relative à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire
- Données collectées : numéro de téléphone (identification), historique de transactions (suivi des commandes), photos de pièces (identification)
- Vos droits : consulter vos données et demander leur suppression à tout moment

Action : bouton « **J'accepte** ». Tant que le consentement n'est pas enregistré, la garde `requireConsent` refuse les appels API avec le code `CONSENT_REQUIRED`.

La date de consentement est consultable dans **Profil** → **Mes données** (`/profile/data`).

4. Navigation dans l'application

4.1 Barre de navigation basse (mobile)

Les onglets dépendent de votre espace actif. En **Espace Achat** :

Onglet	Page	Description
Accueil	<code>/</code>	Page d'accueil / recherche
Sélection	<code>/panier</code>	Votre panier, avec le nombre d'articles en pastille
Commandes	<code>/orders</code>	Historique de vos commandes
Profil	<code>/profile</code>	Compte et paramètres

Non connecté, la barre affiche : Accueil · Sélection · Info · Connexion.

4.2 Menu latéral (mobile)

Le tiroir donne accès à : Entreprises & flottes (`/entreprises`), Logistique (`/logistique`), À propos, Comment ça marche, Contact, Mon tableau de bord (`/dashboard`), Mon profil, Mes véhicules (`/vehicles`), Mes commandes (`/orders`).

4.3 Les trois univers

Une barre « univers » relie les trois faces de la plateforme :

Univers	Entrée	Pour quoi
Marketplace	/browse	Acheter des pièces disponibles ou à importer
Flotte	/entreprises	Gestion multi-véhicules pour entreprises
Logistique	/logistique	Faire venir une pièce introuvable à Abidjan

4.4 Tableau de bord

Page : [/dashboard](#) — vue synthétique : nombre total de commandes, commandes en cours, commandes terminées, vos 5 dernières commandes, vos véhicules, le nombre d'articles en sélection.

5. Le véhicule sélectionné et le garage

5.1 Le véhicule sélectionné

Vous pouvez fixer un **véhicule courant** (marque, modèle, année, motorisation). Il est conservé côté navigateur et sert à :

- **filtrer strictement** les résultats de recherche par compatibilité (fitments)
- pré-remplir les filtres de [/search](#)
- afficher sur chaque fiche produit un bandeau de compatibilité :
 -  « Compatible avec votre Toyota Hilux 2012 »
 -  « Pièce compatible universelle — s'adapte à tous les véhicules »
 -  « Compatibilité non confirmée avec votre ... »

Les catégories universelles (**Accessoires & équipements, Outillage & entretien, Fluides & consommables**) contournent le filtre strict : elles restent visibles quel que soit le véhicule sélectionné.

5.2 Le garage

Page : [/vehicles](#)

Sauvegardez les véhicules de vos clients réguliers.

Champ	Règle
Marque	Obligatoire
Modèle	Obligatoire
Année	Obligatoire — de 1980 à l'année courante + 1
Motorisation	Optionnelle, choisie dans la liste des motorisations connues du modèle
VIN	Optionnel, exactement 17 caractères (majuscules, I/O/Q filtrés)

Limite : 5 véhicules. Au-delà, le message « Limite de 5 véhicules atteinte » s'affiche et l'API répond `VEHICLE_LIMIT_REACHED` . Supprimez-en un pour en ajouter un autre.

Chaque véhicule propose « **Chercher pièces** » (ouvre `/browse/{marque}/{modèle}/{année}`) et « **Supprimer** ». Vous ne voyez et ne supprimez que vos propres véhicules.

5.3 Véhicule rattaché à une commande

Si vous rattachez un véhicule à une commande, la commande est associée à son **suivi de coûts**. Quand le véhicule appartient à une **entreprise** dont vous êtes membre, le palier d'abonnement de cette entreprise s'applique aux frais de livraison (voir §13). Le panier affiche alors : « Commande pour *Toyota Hilux* — rattachée au suivi de coûts du véhicule », avec un bouton « **Détacher** ».

6. Chercher une pièce

Quatre chemins : texte, arborescence véhicule, photo, VIN.

6.1 Recherche par filtres — `/search`

C'est l'écran de recherche principal. Tous les filtres sont dans l'URL, donc partageables.

Filtre	Valeurs
Texte (q)	Nom, référence OEM, catégorie, compatibilité
Véhicule	marque / modèle / année / motorisation
Catégorie	les 32 catégories du référentiel
État (multi-choix)	Neuf · Occasion importée · Ré-usiné
Disponibilité	Disponible à Abidjan (livraison 48–72 h) · À importer (précommande, 5 j à 8 semaines)
Prix	minimum / maximum en FCFA
Tri	Les plus récents · Prix croissant · Prix décroissant

Pagination : 20 résultats par page par défaut, 100 au maximum.

Repli automatique sur l'import : si votre recherche ne ramène rien en local, la page compte silencieusement les pièces correspondantes **à importer** et vous propose d'y basculer en un clic.

Ordre par défaut : le stock local passe systématiquement avant l'import — une pièce livrable en heures ne se compare pas à une pièce à faire venir.

6.2 Recherche textuelle

- Déclenchement automatique après **300 ms** de saisie, **2 caractères** minimum
- Correction des fautes de frappe via un dictionnaire de synonymes (pg_trgm)
- **Autocomplétion** : l'endpoint `/browse/suggest` propose des noms de pièces, restreints au véhicule sélectionné s'il y en a un

6.3 Navigation par véhicule

`/browse` → `/browse/[marque]` → `/browse/[marque]/[modèle]` →
`/browse/[marque]/[modèle]/[année]`

Le référentiel véhicules porte, pour chaque modèle, les **motorisations avec leurs plages d'années**. Vous pouvez donc affiner jusqu'à la motorisation, ce qui élimine les pièces d'une autre version du même modèle.

6.4 Les 32 catégories

Moteur · Distribution · Allumage · Alimentation carburant · Admission & turbo · Échappement · Refroidissement · Lubrification · Filtration · Embrayage · Transmission · Boîte de vitesses · Freinage · Suspension · Direction · Roues & pneus · Électrique & batterie · Démarrage & charge · Capteurs & calculateurs · Éclairage & signalisation · Climatatisation & chauffage · Essuie-glace & lave-glacé · Vitrage · Carrosserie extérieure · Carrosserie intérieure · Sièges & sellerie · Serrurerie & sécurité · Audio & multimédia · Navigation & connectivité · Accessoires & équipements · Outillage & entretien · Fluides & consommables

Chaque catégorie se décline en sous-catégories ; le champ affiché sur une annonce est la chaîne combinée « **Catégorie / Sous-catégorie** ».

6.5 Ce que montre un résultat

Miniature · nom · catégorie · **chip d'état** (Neuf / Occasion importée / Ré-usiné / OEM / Aftermarket) · **chip de disponibilité** (à Abidjan / à importer) · nom de la boutique · prix en FCFA.

Seules les pièces **publiées**, **en stock** et de **vendeurs actifs** apparaissent.

7. Identifier une pièce par photo (IA)

Page : `/browse/photo` — endpoint public, aucun compte requis.

L'analyse est faite par **Google Gemini 2.0 Flash**.

Comment faire

- Appuyer sur la zone de capture
- Sur mobile : la caméra arrière s'ouvre ; sur ordinateur : sélection de fichier
- L'IA analyse la photo

Conseils : bonne lumière · pièce entière dans le cadre · fond uni.

Formats : JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, WebP — **5 Mo maximum** (`FILE_TOO_LARGE` , `INVALID_FILE_TYPE`).

Les trois issues

Confiance	Résultat	Ce que vous voyez
≥ 0,70	Identifiée	Bandeau vert : nom, catégorie, référence OEM, compatibilité, prix suggéré, taux de confiance — puis la liste des pièces correspondantes du catalogue
0,30 – 0,70	Désambiguïsation	Bandeau ambre : jusqu'à 5 catégories candidates en grille ; vous choisissez la bonne et la recherche est relancée dessus
< 0,30	Échec	Bandeau ambre : lien vers la recherche par marque, invitation à reprendre une meilleure photo

Un **filtre véhicule** optionnel (marque / modèle / année) restreint les correspondances à votre véhicule.

8. Décoder un numéro VIN

Page : `/browse/vin`

Le VIN est le numéro à 17 caractères gravé sur le véhicule.

1. Saisir les 17 caractères — conversion automatique en majuscules, caractères invalides (I, O, Q) filtrés, compteur « 14/17 caractères »
2. Le bouton « **Décoder** » s'active au 17^e caractère
3. Le service interroge **NHTSA VPIC**, puis recoupe avec le référentiel véhicules Pièces

Ce que le décodage donne : marque, modèle, **millésime** et, quand c'est possible, la **motorisation**. Le référentiel interne sert de second tamis : il lève l'ambiguïté du millésime sur les VIN non américains et réduit une liste de seize motorisations à une ou deux en croisant cylindrée, puissance et carburant. Si le VIN n'est pas décodable, le millésime le plus récent que le code autorise est présenté comme **probable**, pas comme acquis.

Un bouton « **Chercher des pièces pour ce véhicule** → » enchaîne sur la recherche filtrée.

Où trouver le VIN : plaque visible à travers le pare-brise côté conducteur · montant de la portière conducteur · carte grise.

L'endpoint est limité à **20 appels par minute** (proxy vers un service tiers).

9. La fiche produit

Page : `/produit/[id]`

La fiche est organisée pour décider, pas pour lire.

1. **Bandeau de compatibilité** avec votre véhicule sélectionné (voir §5.1)
2. **Titre, catégorie et chips** : état, disponibilité, source de la pièce (OEM / Aftermarket...), garantie, « Rupture de stock » le cas échéant
3. **Encart « pièce à importer »** si la pièce n'est pas à Abidjan (voir §11)
4. **Bloc vendeur** : étoiles (note moyenne des avis vérifiés) d'abord, nombre d'avis, puis « Vendu par *nom de boutique* » en discret. **Le téléphone du vendeur n'est jamais exposé** à un acheteur, y compris sur les annonces issues de sources externes.
5. **Galerie photo** : photos dédiées, sinon l'image principale de la fiche, avec vignettes
6. **Quantité, lieu de livraison** (commune d'Abidjan) et **délai** — les trois modes sont chiffrés en direct
7. **Décomposition du prix** : prix pièce × quantité, fret et douane s'il s'agit d'un import, livraison, total. Aucune ligne cachée.
8. **Deux actions** : « **Ajouter à la sélection** » et « **Acheter maintenant** » (crée la commande et vous emmène droit au paiement ; vous redirige vers `/login` si nécessaire)
9. **Caractéristiques** : référence OEM, socle de reprise

10. **Véhicules compatibles** : la liste des fitments (marque, modèle, plage d'années, motorisation)
11. **Autres vendeurs pour cette pièce** (voir §10)
12. **CTA WhatsApp** : « Une question ? Commander via WhatsApp », message pré-rempli avec le nom de la pièce et sa référence

Si la pièce est en rupture, un encart propose de **demandeur une cotation d'import** (/logistique/devis), pré-rempli avec le nom et la référence.

10. Comparer les offres de plusieurs vendeurs

Quand plusieurs vendeurs proposent la **même référence OEM**, la fiche affiche « *N* autres vendeurs pour cette pièce ».

Deux tris :

- **Qualité-prix** (par défaut) — un score sur 100 calculé relativement aux autres offres du groupe
- **Prix** — du moins cher au plus cher

Le score de qualité-prix combine :

Composante	Rôle
Prix	Poids dominant — 1 pour l'offre la moins chère, décroissant ensuite
Note vendeur	0–100 ramené à 0–1 ; 0,5 par défaut pour un vendeur pas encore noté
Garantie	Durée relative, normalisée en jours
Type de pièce	Bonus de fiabilité pour l'OEM et l'aftermarket reconnu

L'offre au meilleur rapport porte le badge « **Meilleur rapport** » dans les deux tris. Une pièce disponible localement est toujours classée avant une pièce à importer, avant même le prix.

11. Pièces à importer : la précommande

Certaines références ne sont pas à Abidjan : elles sont en stock chez un partenaire international. Vous **précommandez**, Pièces achète, achemine et dédouane.

Ce que la fiche annonce avant le prix

« Pièce neuve à faire venir en Côte d'Ivoire. Cette référence est en stock chez un partenaire international (Allemagne). Elle n'est pas à Abidjan aujourd'hui : vous précommandez, nous

l'achetons, l'acheminons et la dédouanons pour vous. »

Le délai estimé cumule la **préparation chez le partenaire** et le **transit**.

Les trois acheminements

Mode	Libellé client	Délai de transit
SEA_LCL	Bateau (groupage)	6 à 8 semaines
AIR_ECONOMY	Avion économique	10 à 15 jours
AIR_NOW	Avion express	5 à 8 jours

Un mode impraticable pour le colis (bateau sur une bougie, avion sur une batterie) est affiché **grisé avec son motif**, jamais masqué. Si vous en choisissez un qui devient impraticable, le serveur bascule sur la première option disponible plutôt que de vendre un acheminement impossible.

Le bateau divise le coût, l'avion divise l'attente.

Les quatre lignes du prix

1. **Prix de la pièce**
2. **Fret** — selon l'acheminement retenu, calculé sur le poids taxable (poids réel ou volumétrique, borne haute de la famille logistique si le poids n'est pas renseigné)
3. **Droits de douane** — calculés sur la **valeur d'achat réelle** chez le partenaire, pas sur le prix de vente. Une douane calculée sur notre prix public serait une marge cachée déguisée en taxe.
4. **Livraison locale** à votre commune, après dédouanement

L'échéancier : acompte puis solde

Une précommande se règle **en deux temps** :

Étape	Quand	Quoi
Acompte	À la commande	Finance l'achat chez le partenaire et le fret
Solde	Une fois la pièce dédouanée à Abidjan	Le reste, livraison locale comprise

Les deux montants sont affichés **avant** l'ajout au panier, dans un encart sombre : « À payer aujourd'hui — acompte » / « Solde à l'arrivée à Abidjan ».

La contrepartie : si le partenaire ne peut finalement pas fournir la pièce, votre acompte vous est **intégralement remboursé**. L'acompte reste sous séquestre jusque-là.

Règle : pas de panier mixte

Une commande est **entièrement locale** ou **entièrement d'import**. Les deux n'ont ni le même échéancier ni le même délai ; les mélanger bloquerait des pièces disponibles en attendant un bateau. Le panier vous en avertit :

« Deux commandes séparées sont nécessaires. Retirez l'un des deux groupes pour continuer, puis passez la seconde commande. »

Code d'erreur côté API : `ORDER_MIXED_SUPPLY_MODE` .

Le paiement à la livraison n'est pas proposé sur une précommande (`ORDER_COD_UNAVAILABLE_ON_PREORDER`) : il n'y a rien à livrer tant que la marchandise n'est pas achetée.

12. Ma sélection (le panier)

Page : `/panier`

Panier hybride

Le panier vit dans votre navigateur **et** sur le serveur :

- À l'ouverture, si vous êtes connecté, le **brouillon serveur** est fusionné dans le panier local
- Chaque modification est repoussée vers le serveur après **800 ms** de calme
- Vous retrouvez donc votre sélection en changeant d'appareil
- Vider le panier supprime le brouillon serveur

Ce que la page affiche

- **Lignes groupées par vendeur**, avec le sous-total de chaque vendeur — chacun expédie séparément
- Pour chaque ligne : miniature, nom (lien vers la fiche), catégorie, **chips** état / disponibilité / source, sélecteur de quantité, prix × quantité, lien « **Retirer** »
- Le **véhicule rattaché**, avec un bouton « Détacher »
- **Lieu de livraison** : liste des communes d'Abidjan
- **Mode de livraison** : Économique / Standard / Express, chacun **chiffré**
- Pour un panier d'import : **acheminement depuis l'étranger** et **échéancier**
- **Décomposition du prix** et total
- « **Qui paie cette commande ?** »

Qui paie : le choix explicite

Option	Effet
Je paie moi-même	La commande est créée et vous êtes emmené directement sur la page de paiement
Le propriétaire du véhicule	La commande est créée et un lien de validation vous est remis à partager

C'est ce choix, et non votre rôle, qui détermine le déroulé. Le bouton d'action change en conséquence : « Procéder au paiement », « Précommander et payer l'acompte » ou « Envoyer au propriétaire ».

Contrôles à la création

Contrôle	Message
Au moins un article valide	ORDER_NO_VALID_ITEMS
Pièces publiées et en stock	—
Quantité $\leq$ stock suivi	« Stock insuffisant pour « X » : 2 disponible(s), 3 demandée(s) » (ORDER_INSUFFICIENT_STOCK)
Pas de panier mixte local/import	ORDER_MIXED_SUPPLY_MODE
Véhicule accessible	VEHICLE_FORBIDDEN / VEHICLE_NOT_FOUND

Le prix est figé (snapshot) à la création de la commande. Si le vendeur change son prix ensuite, votre commande garde le prix initial.

13. Frais de livraison : comment ils sont calculés

Le calcul est **identique côté page et côté serveur** : le montant affiché est exactement celui qui sera facturé.

La formule

```
frais par vendeur = max( taux × sous-total du vendeur , plancher de zone × facteur de gabarit )  
frais commande    = min( somme des frais par vendeur , plafond du mode )
```

Trois variables : **le montant, l'encombrement, le délai.**

Les trois délais

Mode	Libellé	Délai
ECO	Économique	3 à 5 jours
STANDARD	Standard	48 à 72 h
EXPRESS	Express	prioritaire, dans la journée

Le gabarit

Dérivé de la catégorie de la pièce ; c'est la pièce **la plus encombrante** du vendeur qui dicte le véhicule à mobiliser.

Gabarit	Libellé	Transport	Facteur
S	Petit colis	sacoche moto	× 1
M	Colis moyen	top-case	× 1,3
L	Volumineux	coffre / tricycle	× 1,8
XL	Hors gabarit	utilitaire	× 2,5

Exemples : Filtration et Allumage → S ; Freinage et Distribution → M ; Suspension et Échappement → L ; Moteur, Boîte de vitesses, Vitrage → XL.

La zone

Dérivée de la commune : centre · intermédiaire · périphérie.

Les paliers (abonnement de l'entreprise du véhicule rattaché)

Palier	Taux STANDARD	Plancher STANDARD (centre → périphérie)	Plafond STANDARD
Gratuit	3 %	1 500 → 2 500 F	9 000 F
Flotte Pro	2 %	1 000 → 2 000 F	5 000 F
Flotte Pro +	0 %	0 F	Livraison offerte

En Économique les taux sont 2 % / 1,5 % / 0 % (plafonds 6 000 / 4 000 / 0 F) ; en Express 6 % / 4 % / 0 % (plancher 5 000 F, plafonds 19 900 / 9 900 / 0 F).

Sans véhicule d'entreprise rattaché, le palier est **Gratuit**. Le palier effectif est résolu côté serveur (/orders/delivery-context) : le client ne le décide jamais.


Règle bloquante

Sans commune de livraison, pas de paiement. Le serveur refuse avec

`ORDER_DELIVERY_COMMUNE_REQUIRED` — sans commune, les frais valent zéro et la commande partirait sans destination facturée.

14. Envoyer la commande / partager le lien

Le flux tripartite



Le lien

Format : `https://pieces.ci/choose/{shareToken}`

Le token est un secret de 32 caractères hexadécimaux généré à la création. Il fait office de **preuve de possession** : celui qui l'a peut consulter la commande, changer la livraison, payer, annuler et confirmer la réception — **sans compte**.

L'écran de confirmation vous propose d'**ouvrir** la page de validation, de **copier** le lien (bouton « Copier » → « Copié ✓ »), ou de démarrer une **nouvelle sélection**.

Devis PDF

Un devis PDF de la commande est téléchargeable par le titulaire du compte : `GET /api/v1/orders/{orderId}/devis.pdf`.

15. La page de validation et de paiement

Page : `/choose/[shareToken]` — publique.

Le titre s'adapte

Situation	Titre affiché
Vous payez vous-même	« Validez et payez votre sélection »
Lien envoyé au propriétaire	« Votre mécanicien vous demande d'approuver »

Ce que le payeur peut faire tant que la commande est en **DRAFT**

Action	Détail
Choisir la commune	« Où souhaitez-vous être livré ? » — le serveur re-tarife
Choisir le délai	Économique / Standard / Express, chacun avec son prix exact
Choisir l'acheminement (import)	Bateau / Avion éco / Avion express — re-calcule fret, douane et échéancier
Choisir le moyen de paiement	voir §16
Payer	Le bouton affiche le montant : « Payer 47 500 FCFA » ou « Payer l'acompte »
Annuler	Possible aussi en PAID et VENDOR_CONFIRMED

Après paiement, la livraison est verrouillée (`ORDER_DELIVERY_LOCKED`).

Ce que le payeur voit

- **Les articles**, avec pour chacun la **garantie annoncée pièce par pièce** (« Garantie 3 mois » ou « Sans garantie commerciale »)
 - **Le socle de reprise** (voir §20)
 - **Le détail, avant de payer** : Pièces · Main-d'œuvre · Fret · Douane · Livraison · **Total**
 - La mention : « **Paiement sous séquestre**. L'argent n'est libéré au vendeur qu'après confirmation de livraison. Aucune marge cachée. »
 - Pour une précommande : « **Acompte sous séquestre**. Si la pièce s'avère indisponible, il vous est intégralement remboursé. »
-

16. Paiement et séquestre

Les moyens de paiement

Moyen	Type	Condition
Orange Money	Mobile money	Toujours
MTN MoMo	Mobile money	Toujours
Wave	Mobile money — « Frais 0 FCFA »	Toujours
Espèces à la livraison	COD	Seulement si le montant dû $\leq$ 75 000 FCFA et hors précommande

Passerelle : **CinetPay**. Le paiement mobile place la commande en `PENDING_PAYMENT` ; le webhook CinetPay la fait passer en `PAID` après vérification du montant. Le COD passe directement en `PAID`.

Au-delà de 75 000 F en espèces : `ORDER_COD_LIMIT`.

Le séquestre

Les fonds encaissés sont placés en séquestre (`EscrowTransaction` , statut **HELD**) :

- **RELEASED** — libérés au vendeur après confirmation de la livraison
- **REFUNDED** — remboursés en cas d'annulation ou de litige tranché en faveur de l'acheteur

Pour une précommande, l'acompte et le solde donnent chacun leur transaction. L'annulation d'une précommande rembourse **intégralement** tout ce qui a été encaissé, **avant** de passer la commande en annulée.

Ce qui se déclenche au passage en PAID

1. Émission de la **facture** (idempotente)
2. **Décrémentation du stock** des pièces à quantité suivie, et alerte aux vendeurs sous le seuil
3. **Alerte WhatsApp à chaque vendeur** concerné, avec son propre nombre de pièces
4. Le vendeur a **45 minutes** pour confirmer

Une annulation après paiement **restitue** le stock consommé.

Consulter le paiement

`GET /api/v1/orders/{orderId}/escrow` — montant, statut, dates.

17. Statuts de commande

Les treize statuts

Statut	Libellé	Signification
DRAFT	Brouillon	Commande créée, en attente de validation / paiement
PENDING_PAYMENT	En attente de paiement	Paieement mobile money initié
DEPOSIT_PAID	Acompte reçu	(précommande) achat lancé chez le partenaire
IN_IMPORT	En acheminement	(précommande) la marchandise a quitté le partenaire
AWAITING_BALANCE	Solde à régler	(précommande) pièce dédouanée à Abidjan
PAID	Payée	Paieement complet reçu ; le vendeur est alerté
VENDOR_CONFIRMED	Confirmée vendeur	Le vendeur a confirmé la disponibilité
DISPATCHED	Expédiée	Livreur en route vers le vendeur
IN_TRANSIT	En transit	Pièce en cours de livraison
DELIVERED	Livrée	Pièce remise
CONFIRMED	Confirmée	Réception confirmée
COMPLETED	Terminée	Fonds libérés au vendeur
CANCELLED	Annulée	Commande annulée

Les trois statuts d'import sont **réservés aux précommandes** : une commande standard qui tenterait d'y entrer est refusée (`ORDER_INVALID_TRANSITION`).

Transitions autorisées

DRAFT → PENDING_PAYMENT · PAID (COD) · DEPOSIT_PAID · CANCELLED
PENDING_PAYMENT → PAID · DEPOSIT_PAID · CANCELLED
DEPOSIT_PAID → IN_IMPORT · CANCELLED
IN_IMPORT → AWAITING_BALANCE · CANCELLED
AWAITING_BALANCE → PAID · CANCELLED
PAID → VENDOR_CONFIRMED · CANCELLED
VENDOR_CONFIRMED → DISPATCHED · CANCELLED
DISPATCHED → IN_TRANSIT

IN_TRANSIT	→ DELIVERED
DELIVERED	→ CONFIRMED · COMPLETED (libération automatique à 24 h)
CONFIRMED	→ COMPLETED

Annulation possible en DRAFT, PENDING_PAYMENT, PAID, VENDOR_CONFIRMED — et, pour une précommande, à chaque étape d'import. Une fois expédiée, l'annulation n'est plus possible (ORDER_CANNOT_CANCEL).

Suivre ses commandes — /orders

Fonction	Détail
Filtres	Tous · Brouillon · En cours · Livré · Annulé, avec compteur par onglet
Recherche	Filtre prédictif sur le nom des pièces de vos commandes
Chaque ligne	Identifiant court (8 caractères), date, articles avec chips état/disponibilité, vendeur, total, badge de statut, statut de livraison
Pagination	Précédent / Suivant, indicateur Page X / Y

18. Suivi de l'acheminement d'une précommande

Dès qu'une expédition est enregistrée, la page /choose/{token} affiche un **fil de suivi** :

- La **référence** de l'expédition
- L'**arrivée estimée** (« Arrivée estimée le 14 octobre »)
- La **chronologie des étapes** : libellé, lieu, date — départ du partenaire, transit, dédouanement, arrivée

Tant qu'aucune étape n'est enregistrée : « Expédition enregistrée. Les étapes s'afficheront ici dès le départ de la marchandise. »

Ni les coûts logistiques internes ni l'identité du transitaire ne sont exposés.

Les messages d'étape

Statut	Message affiché
DEPOSIT_PAID	« Acompte reçu — achat lancé. Nous passons commande chez notre partenaire. »
IN_IMPORT	« Pièce en acheminement. Prochaine étape : dédouanement à Abidjan. »
AWAITING_BALANCE	« Pièce arrivée — solde à régler. Il reste X FCFA à régler, livraison comprise, pour déclencher la remise. »

Le solde se règle depuis la même page (`POST /orders/{id}/pay-balance`) et n'est callable qu'en `AWAITING_BALANCE` (`ORDER_BALANCE_NOT_DUE`).

19. Livraison, réception et confirmation

Suivi de livraison

`GET /api/v1/deliveries/order/{orderId}` — endpoint public.

Statut	Description
PENDING_ASSIGNMENT	En attente d'assignation d'un livreur
ASSIGNED	Livreur assigné
PICKUP_IN_PROGRESS	Livreur en route vers la boutique du vendeur
IN_TRANSIT	Pièce en cours de livraison
DELIVERED	Pièce livrée

Informations disponibles : adresse de collecte, adresse de livraison, mode, montant COD à collecter, indicateur « client absent », et **coordonnées GPS du livreur** mises à jour en temps réel pendant la course.

Confirmer la réception

Après livraison, la page affiche « Livré — en attente de confirmation. Confirmez la réception pour libérer le paiement au vendeur. »

- **Manuellement** : `POST /orders/{id}/confirm-receipt` avec le `shareToken` — la commande passe en `CONFIRMED`
- **Automatiquement** : un balayage (`ORDER_AUTO_CONFIRM_SCAN`) passe en confirmé toute commande **livrée depuis plus de 24 h** sans litige ouvert ou en cours d'examen

Ce délai de 24 h est exactement celui du socle de reprise : c'est votre fenêtre pour signaler une non-conformité.

20. Garantie et socle de reprise

La garantie est décidée pièce par pièce

Depuis le contrat vendeur v1.2, la garantie n'est **plus un standard imposé** par la plateforme. Le vendeur la fixe sur chaque pièce, en jours, semaines ou mois — et peut n'en accorder aucune.

Conséquence dans l'interface : une pièce sans garantie affiche « **Sans garantie commerciale** », jamais une garantie par défaut trompeuse. La garantie est figée dans la commande (snapshot) : ce qui a été promis à l'achat reste opposable.

Le socle de reprise, dû sur chaque vente

Reprise garantie, même sans garantie commerciale

- La livraison n'a pas pu être effectuée.
- Vous refusez la pièce à la livraison : elle ne correspond pas à l'annonce.
- Non-conformité à l'annonce signalée dans les **24 h** suivant la livraison.

Ce socle est affiché sur la fiche produit et sur la page de paiement, du même texte source que celui présenté au vendeur.

21. Évaluer un vendeur et une livraison

Évaluer un vendeur

Condition	Règle
Qui	L' initiateur de la commande
Quand	Commande en DELIVERED , CONFIRMED ou COMPLETED
Unicité	Un avis par commande et par vendeur
Note	1 à 5 étoiles, obligatoire
Commentaire	Jusqu'à 1 000 caractères, optionnel

Les avis sont **publics** : les 50 plus récents, la note moyenne (1 décimale) et le total. Ce sont ces avis qui alimentent les étoiles de la fiche produit — chacun est rattaché à une commande réelle, donc **vérifié**.

Chaque commande livrée déclenche aussi un **recalcul du score** de tous les vendeurs qui y figurent.

Évaluer une livraison

Mêmes règles, avec la livraison en `DELIVERED` ou `CONFIRMED` . Les avis livreurs sont également publics.

22. Ouvrir un litige

Élément	Règle
Qui	Un participant de la commande
Raison	5 à 2 000 caractères
Accès au détail	Participants de la commande et administrateurs uniquement

Cycle de vie

Statut	Signification
<code>OPEN</code>	Litige ouvert
<code>UNDER_REVIEW</code>	En cours d'examen par un administrateur
<code>RESOLVED_BUYER</code>	Tranché en votre faveur → remboursement
<code>RESOLVED_SELLER</code>	Tranché en faveur du vendeur → fonds libérés
<code>CLOSED</code>	Clôturé

Effet de bord utile : tant qu'un litige est `OPEN` ou `UNDER_REVIEW` , la confirmation automatique à 24 h est suspendue — les fonds restent sous séquestre.

23. Retours

Un retour peut être ouvert sur une commande livrée (`POST /api/v1/returns` , puis `GET /api/v1/returns/mine`).

Chaque retour suit sa propre machine d'états ; une transition invalide est refusée (`INVALID_RETURN_TRANSITION`). Les transitions de traitement sont réservées au vendeur et à l'administration. Le remboursement, quand il est prononcé, passe par le séquestre.

24. Cotation d'import (logistique)

Quand la pièce n'existe nulle part dans le catalogue, l'univers **Logistique** prend le relais.

Page : `/logistique/devis` — **sans compte, sans engagement.**

- Le **nom de la pièce suffit** pour démarrer
- Plus vous ajoutez de preuves (**VIN**, **photos**, carte grise), plus le devis confirmé est précis
- Jusqu'à un nombre borné de photos (LOGISTICS_MAX_PHOTOS au-delà)
- **Estimation immédiate**, devis confirmé par WhatsApp sous deux heures ouvrées
- Une **référence** est attribuée ; le suivi public est accessible à `/logistique/suivi/{reference}`

Pages voisines : `/logistique` (présentation), `/logistique/comment-ca-marche` ,
`/logistique/calculateur` , `/logistique/faq` , `/logistique/flottes-vmc` .

Retrouver vos cotations

Page : `/profile/cotations`

Statut	Libellé
NEW	Nouveau
CONTACTED	Contacté
QUOTING	En cotation
QUOTED	Devis envoyé
WON	Accepté
LOST	Refusé

Chaque ligne affiche la référence, la pièce, le véhicule, le **niveau de certitude** de l'estimation (Faible / Moyen / Élevé) et la date.

25. L'annuaire des mécaniciens

Pièces héberge un **annuaire public ouvert** de mécaniciens et garages en Côte d'Ivoire — inscrits par eux-mêmes, recommandés par leurs clients. C'est une fonctionnalité distincte de l'Espace Achat : votre fiche d'atelier n'est pas votre compte.

Chercher un mécanicien — `/mecaniciens`

- « **Près de moi** » : géolocalisation, rayon de 15 km
- Filtre par **commune** d'Abidjan
- Filtre par **spécialité**
- Chaque fiche montre : nom, commune, spécialités, note moyenne, nombre d'avis, distance le cas échéant
- Fiche détaillée : `/mecaniciens/atelier/{id}` — appel direct depuis la fiche

Les huit spécialités

Mécanique générale · Électricité auto · Climatisation · Carrosserie / Peinture · Diagnostic électronique · Freinage · Boîte de vitesses · Pneus / Parallélisme

Inscrire son atelier — </mecaniciens/inscription>

Gratuit, **publié immédiatement**, pas de dossier à constituer. Il faut être connecté.

Champ	Règle
Nom de l'atelier	Obligatoire
Téléphone	Obligatoire, unique (MECHANIC_PHONE_TAKEN)
Commune	Optionnelle
Adresse	Optionnelle
Position	Optionnelle, posée sur une carte
Spécialités	Multi-sélection dans la liste fixe
Bio	Optionnelle

Une seule fiche par compte (MECHANIC_ALREADY_EXISTS). Vous modifiez votre fiche à tout moment ; un agent de liaison ou un administrateur le peut également. L'équipe Pièces peut **suspendre** une fiche signalée, et la **réactiver**.

Recommander un mécanicien — </mecaniciens/recommander>

Tout utilisateur avec un compte peut laisser un avis, **même si l'intervention n'est pas passée par Pièces** — la plupart des réparations se négocient directement avec l'atelier. Le compte est exigé précisément pour limiter les faux avis. Un avis par mécanicien et par compte (MECHANIC_REVIEW_ALREADY_EXISTS). Un avis signalé peut être masqué par la modération.

26. Notifications WhatsApp

Ce que vous recevez

Statut atteint	Message
PAID	« Votre commande <i>abc12345</i> est confirmée. Le vendeur prépare votre pièce. »
VENDOR_CONFIRMED	« Le vendeur a confirmé votre commande <i>abc12345</i> . Livraison en cours de préparation. »
DISPATCHED	« Votre commande <i>abc12345</i> a été expédiée ! Un livreur est en route. »
DELIVERED	« Votre commande <i>abc12345</i> a été livrée. Confirmez la réception. »
CANCELLED	« Votre commande <i>abc12345</i> a été annulée. »

DRAFT et PENDING_PAYMENT ne déclenchent aucune notification.

Si un véhicule de votre garage a un entretien qui arrive à échéance, vous pouvez aussi recevoir un rappel : «  Entretien *Toyota Hilux* : plaquettes de frein ... Commandez la pièce sur Pièces. »

Préférences

GET / PUT /api/v1/notifications/preferences

Canal	Disponibilité	Défaut
WhatsApp	Actif	 Activé
SMS	Non disponible	
Push	Non disponible	

27. Profil et gestion du compte

Page : /profile — avatar avec initiales, nom / email / téléphone, badge de l'espace actif.

Entrée	Page	Contenu
Identité	/profile/identite	Nom, email, téléphone (+225 + 10 chiffres) — modifiables
Mes cotations logistique	/profile/cotations	Vos demandes d'import (voir §24)
Mes espaces	/profile/espaces	Basculer d'espace, en activer un nouveau
Sécurité	/profile/securite	Moyens de connexion, changement de mot de passe (6 caractères minimum)
Mes données	/profile/data	Confidentialité, export, suppression

Mes espaces

Chaque espace est présenté par une carte : libellé, description, et selon le cas « **Vous êtes ici** », « **Activé** » + « **Aller à cet espace** », ou « **+ Activer cet espace** ». Les espaces attribués (Livreur, Chauffeur, Liaison, Administration) affichent leur message de réserve au lieu d'un bouton d'activation.

Sécurité

Le rappel y est explicite : « Un seul compte, quel que soit le mode de connexion (SMS, WhatsApp, email). »

Mes données (loi n°2013-450)

Consultation du numéro de téléphone non masqué, des rôles, du contexte actif, de la date de consentement et de la date de création du compte. Le bouton « **Demander la suppression de mes données** » enregistre la demande, traitée par l'équipe Pièces.

Déconnexion

Bouton « **Se déconnecter** » en bas du profil.

28. Le parcours complet

ÉTAPE 1 – Vous cadrez le besoin

Véhicule sélectionné (garage, VIN, ou saisie)
→ tous les résultats sont filtrés par compatibilité




ÉTAPE 2 – Vous trouvez la pièce


Texte · marque/modèle/année/motorisation · photo IA · VIN
Filtres : état, disponibilité, prix, tri
Comparaison multi-vendeurs, score qualité-prix



ÉTAPE 3 – Vous constituez la sélection ★ VOTRE ACTION ★



ÉTAPE 4 – Le payeur valide et règle



❌ CANCELLED – possible jusqu'à VENDOR_CONFIRMED → séquestre remboursé

Vos actions, résumées

Moment	Action
Cadrage	Sélectionner ou enregistrer le véhicule
Recherche	Trouver la pièce (texte, véhicule, photo, VIN)
Arbitrage	Comparer les offres, choisir local ou import
Sélection	Constituer le panier, fixer commune et délai
Checkout	Choisir qui paie — vous ou le propriétaire
Partage	Envoyer le lien de validation
Réception	Vérifier la pièce et confirmer la réception
Après-vente	Évaluer, ouvrir un litige ou un retour si nécessaire

29. Référence des endpoints

Recherche et navigation (public)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/browse/brands	Marques
GET	/api/v1/browse/brands/:brand/models	Modèles d'une marque
GET	/api/v1/browse/brands/:brand/models/:model/years	Années d'un modèle
GET	/api/v1/browse/brands/:brand/models/:model/engines	Motorisations (restreintes au millésime si year)
GET	/api/v1/browse/categories	Les 32 catégories
GET	/api/v1/browse/parts	Filtrer (brand, model, year, engine, category, q, condition, supplyMode, page, limit)
GET	/api/v1/browse/search	Recherche textuelle (pg_trgm + synonymes, 2 caractères min)
GET	/api/v1/browse/suggest	Autocomplétion des noms de pièces
GET	/api/v1/browse/compare	Offres multi-vendeurs par référence OEM (sort=price value)
GET	/api/v1/browse/items/:id	Détail public d'une fiche produit
POST	/api/v1/browse/vin-decode	Décoder un VIN (20 req/min)
POST	/api/v1/browse/import-quote	Fret + douane d'un lot à importer

Identification par photo (public)

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/vision/identify	Identifier une pièce par photo
POST	/api/v1/vision/disambiguate	Affiner après désambiguïsation

Garage (authentifié)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/users/me/vehicles	Lister mes véhicules
POST	/api/v1/users/me/vehicles	Ajouter (max 5)
DELETE	/api/v1/users/me/vehicles/:vehicleId	Supprimer

Panier et commandes

Méthode	Endpoint	Auth	Description
GET	/api/v1/orders/draft	✓	Récupérer le brouillon panier
PUT	/api/v1/orders/draft	✓	Synchroniser le brouillon panier
GET	/api/v1/orders/delivery-context	✓	Palier de tarification livraison
POST	/api/v1/orders	✓	Créer une commande
GET	/api/v1/orders	✓	Mes commandes
GET	/api/v1/orders/history	✓	Historique paginé
GET	/api/v1/orders/:orderId	✓	Détail (initiateur, membre entreprise, vendeur, admin)
GET	/api/v1/orders/:orderId/devis.pdf	✓	Devis PDF
GET	/api/v1/orders/share/:shareToken	—	Commande via lien partagé
PATCH	/api/v1/orders/share/:shareToken/delivery	—	Délai, commune, acheminement
POST	/api/v1/orders/:orderId/pay	—	Choisir le moyen de paiement
POST	/api/v1/orders/:orderId/pay-balance	—	Régler le solde d'une précommande
POST	/api/v1/orders/:orderId/cancel	—	Annuler
POST	/api/v1/orders/:orderId/confirm-receipt	—	Confirmer la réception

Les routes sans authentification exigent le **shareToken** dans le corps de la requête (preuve de possession).

Livraison, paiement, après-vente

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/deliveries/order/:orderId	Suivi de livraison (public)
GET	/api/v1/orders/:orderId/escrow	Statut du séquestre
POST	/api/v1/reviews/seller	Évaluer un vendeur
POST	/api/v1/reviews/delivery	Évaluer une livraison
GET	/api/v1/reviews/vendor/:vendorId	Avis d'un vendeur (public)
GET	/api/v1/reviews/rider/:riderId	Avis d'un livreur (public)
POST	/api/v1/reviews/disputes	Ouvrir un litige
GET	/api/v1/reviews/disputes/order/:orderId	Litiges d'une commande
POST	/api/v1/returns	Ouvrir un retour
GET	/api/v1/returns/mine	Mes retours
GET	/api/v1/returns/:id	Détail d'un retour
POST	/api/v1/returns/:id/cancel	Annuler un retour

Logistique d'import

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/logistics/quote-requests	Demander une cotation (public)
POST	/api/v1/logistics/quote-requests/:id/photos	Joindre des photos
GET	/api/v1/logistics/quote-requests/:reference/public	Suivi par référence (public)
GET	/api/v1/logistics/quote-requests/mine	Mes cotations

Annuaire mécaniciens

Méthode	Endpoint	Auth	Description
GET	/api/v1/mechanics	—	Rechercher (q, commune, specialty, lat/lng/radiusKm, page, limit)
GET	/api/v1/mechanics/:id	—	Profil public
GET	/api/v1/mechanics/:id/reviews	—	Avis publiés
POST	/api/v1/mechanics	✓	Inscrire son atelier
GET	/api/v1/mechanics/me	✓	Ma fiche
PATCH	/api/v1/mechanics/:id	✓	Modifier (propriétaire, liaison, admin)
POST	/api/v1/mechanics/:id/reviews	✓	Laisser un avis

Compte, consentement, notifications

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/auth/whatsapp/start	Démarrer la connexion WhatsApp
GET	/api/v1/auth/whatsapp/status	Interroger le statut du code
GET	/api/v1/users/me	Mon profil
PATCH	/api/v1/users/me/profile	Nom, email, téléphone
POST	/api/v1/users/me/role	Activer un espace
PATCH	/api/v1/users/me/context	Changer d'espace actif
POST	/api/v1/users/me/consent	Enregistrer le consentement ARTCI
GET	/api/v1/users/me/data	Mes données personnelles
POST	/api/v1/users/me/data/deletion-request	Demander la suppression
GET	/api/v1/notifications/preferences	Mes préférences
PUT	/api/v1/notifications/preferences	Modifier mes préférences

30. Codes d'erreur

Compte et accès

Code	HTTP	Signification
AUTH_MISSING_TOKEN	401	Token d'authentification manquant
AUTH_INSUFFICIENT_ROLE	403	Espace insuffisant pour cette action
CONSENT_REQUIRED	403	Consentement ARTCI non donné
CONSENT_MUST_ACCEPT	400	Le consentement doit être accepté
USER_NOT_FOUND	404	Utilisateur introuvable
USER_INVALID_ROLE	400	Espace inconnu
USER_ROLE_NOT_ASSIGNED	403	Espace non activé sur ce compte
INVALID_PHONE	422	Numéro invalide (format +225XXXXXXXXXX)

Véhicules

Code	HTTP	Signification
VEHICLE_LIMIT_REACHED	400	Maximum 5 véhicules atteint
VEHICLE_NOT_FOUND	404	Véhicule introuvable
VEHICLE_FORBIDDEN	403	Véhicule inaccessible depuis ce compte
BRAND_NOT_FOUND	404	Marque inconnue
MODEL_NOT_FOUND	404	Modèle inconnu

Commandes et paiement

Code	HTTP	Signification
ORDER_NO_VALID_ITEMS	400	Aucun article valide
ORDER_INSUFFICIENT_STOCK	400	Quantité demandée supérieure au stock
ORDER_MIXED_SUPPLY_MODE	400	Panier mêlant pièces locales et pièces à importer
ORDER_DELIVERY_COMMUNE_REQUIRED	400	Commune de livraison non renseignée
DELIVERY_CHOICE_EMPTY	400	Aucun choix de livraison transmis
ORDER_DELIVERY_LOCKED	409	Livraison non modifiable après paiement
ORDER_COD_LIMIT	400	Espèces à la livraison au-delà de 75 000 FCFA
ORDER_COD_UNAVAILABLE_ON_PREORDER	400	Pas de paiement à la livraison sur une précommande
ORDER_NOT_A_PREORDER	400	Action réservée aux précommandes
ORDER_BALANCE_NOT_DUE	409	Le solde n'est pas encore callable
ORDER_INVALID_STATUS	400	Action incompatible avec le statut
ORDER_INVALID_TRANSITION	409	Transition de statut interdite
ORDER_CANNOT_CANCEL	400	Annulation impossible (livraison en cours)
ORDER_NOT_DELIVERED	400	La commande doit être livrée avant confirmation
ORDER_FORBIDDEN	403	Lien de partage invalide, ou accès refusé
ORDER_NOT_FOUND	404	Commande introuvable
PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH	400	Montant encaissé différent du montant attendu

Code	HTTP	Signification
ESCROW_NOT_FOUND	404	Transaction de séquestre introuvable
ESCROW_ALREADY_PROCESSED	400	Séquestre déjà libéré ou remboursé

Après-vente

Code	HTTP	Signification
REVIEW_NOT_ORDER_BUYER	403	Seul l'acheteur peut évaluer
REVIEW_ORDER_NOT_COMPLETED	400	La commande doit être livrée
REVIEW_DELIVERY_NOT_COMPLETED	400	La livraison doit être terminée
REVIEW_INVALID_RATING	400	Note hors de 1–5
DISPUTE_NOT_ORDER_PARTY	403	Non participant à la commande
RETURN_NOT_FOUND	404	Retour introuvable
INVALID_RETURN_TRANSITION	409	Transition de retour interdite
DELIVERY_NOT_FOUND	404	Livraison introuvable

Photos, cotations, annuaire

Code	HTTP	Signification
FILE_T00_LARGE	422	Photo au-delà de 5 Mo
INVALID_FILE_TYPE	422	Format de photo non accepté
ITEM_NOT_FOUND	404	Pièce introuvable
LOGISTICS_LEAD_NOT_FOUND	404	Cotation introuvable
LOGISTICS_LEAD_LOCKED	409	Cotation non modifiable
LOGISTICS_MAX_PHOTOS	422	Trop de photos jointes
LOGISTICS_UPLOAD_TOKEN_EXPIRED	401	Lien d'envoi de photos expiré
MECHANIC_ALREADY_EXISTS	409	Une fiche existe déjà pour ce compte
MECHANIC_PHONE_TAKEN	409	Numéro déjà utilisé par une autre fiche
MECHANIC_NOT_FOUND	404	Fiche introuvable
MECHANIC_FORBIDDEN	403	Modification non autorisée
MECHANIC_REVIEW_ALREADY_EXISTS	409	Vous avez déjà évalué ce mécanicien

31. FAQ mécanicien

Q1 — Comment devenir mécanicien sur Pièces ?

Il n'y a pas d'inscription spéciale. Créez un compte (email, Google ou WhatsApp) : il reçoit l'**Espace Achat**, qui est celui du mécanicien. Si vous voulez en plus apparaître dans l'annuaire public, inscrivez votre atelier sur `/mecaniciens/inscription`.

Q2 — Comment trouver la bonne pièce ?

Quatre chemins : la **recherche textuelle** avec filtres (état, disponibilité, prix), la **navigation par véhicule** jusqu'à la motorisation, la **photo** analysée par l'IA, et le **décodage du VIN**. Sélectionnez d'abord le véhicule : tous les résultats sont alors filtrés par compatibilité réelle.

Q3 — Qui paie la commande ?

C'est vous qui décidez, commande par commande, au moment de valider la sélection : « **Je paie moi-même** » ou « **Le propriétaire du véhicule** ». Dans le second cas, un lien `/choose/{token}` est généré à partager par WhatsApp ou SMS.

Q4 — Le propriétaire doit-il avoir un compte ?

Non. Le lien de partage vaut preuve de possession : celui qui l'a peut consulter la commande, ajuster la livraison, payer, annuler et confirmer la réception sans créer de compte.

Q5 — Puis-je ajouter mes frais de main-d'œuvre ?

Oui. La main-d'œuvre est une ligne distincte de la commande, affichée séparément dans la décomposition du prix vue par le payeur.

Q6 — Le prix peut-il changer après ma commande ?

Non. Le prix de chaque pièce est **figé à la création** de la commande. Seuls les frais de livraison bougent si le payeur change de commune ou de délai — et il voit le nouveau montant avant de payer.

Q7 — Pourquoi mes frais de livraison ne sont-ils pas les mêmes d'une commande à l'autre ?

Trois variables : le **montant** (les frais sont un pourcentage du sous-total, avec plancher et plafond), l'**encombrement** de la pièce la plus volumineuse, et le **délai** choisi. S'ajoute le fait que chaque vendeur expédie séparément : un panier à deux vendeurs porte deux frais. Voir §13.

Q8 — Pourquoi ne puis-je pas mettre dans le même panier une pièce disponible et une pièce à importer ?

Parce que les deux n'ont ni le même échéancier de paiement (une fois / acompte puis solde) ni le même délai (48 h / plusieurs semaines). Les mélanger bloquerait la pièce disponible en attendant le bateau. Passez deux commandes.

Q9 — Quand le vendeur est-il payé ?

Après la **confirmation de livraison**. Les fonds encaissés restent sous **séquestre** (statut HELD) jusqu'à, puis sont libérés. Sans confirmation manuelle, la libération est automatique **24 h** après la livraison, à condition qu'aucun litige ne soit ouvert.

Q10 — Je précommande une pièce à importer : que se passe-t-il si elle n'est finalement pas disponible ?

Votre acompte vous est **intégralement remboursé**. C'est écrit sur la fiche produit et sur la page de paiement, et c'est la contrepartie du fait de payer avant que la pièce n'existe pour vous.

Q11 — Que faire si la pièce reçue ne correspond pas ?

Trois recours, du plus simple au plus formel : **refuser la pièce à la livraison** (socle de reprise), **signaler la non-conformité dans les 24 h** suivant la livraison, ou **ouvrir un litige** (5 à 2 000 caractères). Un litige ouvert suspend la libération automatique des fonds.

Q12 — Que veut dire « Sans garantie commerciale » ?

Que le vendeur n'a accordé aucune garantie sur cette pièce précise. Ce n'est pas une absence de recours : le **socle de reprise** s'applique quand même (§20). C'est un choix d'affichage honnête —

l'ancienne mention « Garantie 7J » par défaut promettait ce qui n'était pas dû.

Q13 — Combien de véhicules puis-je enregistrer ?

Cinq. Au-delà, supprimez-en un. Le véhicule sélectionné, lui, n'est pas limité : vous pouvez toujours saisir un véhicule ponctuel sans l'enregistrer.

Q14 — Le numéro du vendeur est-il visible ?

Non. Le **nom de boutique** est affiché, jamais le téléphone — y compris sur les annonces issues de sources externes. Seuls les administrateurs et les agents de liaison y ont accès, par des endpoints dédiés.

Q15 — La pièce n'existe nulle part dans le catalogue. Que faire ?

Demandez une **cotation d'import** sur `/logistique/devis` : sans compte, sans engagement, le nom de la pièce suffit pour démarrer. Estimation immédiate, devis confirmé par WhatsApp sous deux heures ouvrées, suivi par référence dans **Profil** → **Mes cotations logistique**.

Q16 — Comment retrouver une sélection commencée sur un autre téléphone ?

Elle vous suit. Le panier est **hybride** : tant que vous êtes connecté, il est synchronisé avec un brouillon serveur, réhydraté à l'ouverture de `/panier` sur n'importe quel appareil.