

ROTEIRO CRONOMETRADO

DIA 2

Abastecimento

Suprimentos, Compras, Recebimento, Inspeção, Estoque e Importação

Documento

Agenda de bolso

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Duração: 4h · **Pré-requisito:** Dia 1 (itens cadastrados, comprado/fabricado definido)
Público principal: Compras/Suprimentos, Almoxarifado, Inspeção/Qualidade de recebimento · **Ouvintes:** PCP

Onde estamos na corrente: Cadastros → Engenharia → [SUPRIMENTOS + ESTOQUE] → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Ontem definimos o **produto**. Hoje trazemos o **material para dentro da fábrica** e o deixamos disponível para produzir.

Ao final, o participante consegue: cadastrar fornecedor, disparar uma compra (requisição → cotação → pedido), receber, inspecionar e dar entrada no estoque com lote/série.

Agenda cronometrada (4h)

Horário	Bloco	Conteúdo
0:00–0:15	Abertura	Retomada do Dia 1 + a corrente do abastecimento
0:15–1:45	Bloco A	Fornecedor + Fluxo de Compra (requisição → cotação → PC)
1:45–2:00	Intervalo	—
2:00–3:15	Bloco B	Recebimento + Inspeção + Entrada no Estoque
3:15–3:45	Dinâmica	"Da compra à prateleira"
3:45–4:00	Fecho	Dúvidas + checklist de saída + gancho para o Dia 3

Mensagem-síntese:

"Estoque que mente é o pior inimigo da fábrica: faz o sistema comprar o que já tem e faltar o que precisa. Hoje a gente aprende a manter o estoque **honesto** — da compra à prateleira."

Bloco A — Comprar (0:15–1:45)

A1. Cadastro de Fornecedor (25 min)

Ordem	Tela	O que é
1	VSUP0500	Cadastro de Fornecedor (dados principais)
2	VSUP0510 / VSUP0660	Apoio do Fornecedor — parâmetros e contatos
3	VSUP0670	Itens e Qualidade do Fornecedor
4	VVOR0202	Cadastro de Itens por Fornecedor (o que cada um fornece)

Ordem	Tela	O que é
5	VSUP0130	Fornecedor Preferencial por Item

► **O que criar:** um fornecedor de matéria-prima (ex.: distribuidor de chapas), com contato, e **vincular** os itens que ele fornece (**VVOR0202**) marcando o **preferencial** (**VSUP0130**).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "O fornecedor aqui não é só um nome: é a ponte entre o item do Dia 1 e a compra. Quando você vincula o item ao fornecedor, o sistema já sabe de quem comprar e por quanto."

A2. Conversão de unidade e preço de compra (15 min)

Tela	O que é
VSUP0110	Conversão de UM por Item (compra em kg → estoca/consome em peça)
VSUP0120 / VSUP0680	Tabela de Preço de Compra / Fontes de Preço

► **O que criar:** a **conversão** do item metalúrgico (ex.: 1 barra = X kg) e a **tabela de preço** do fornecedor.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Lembra da unidade que a gente definiu ontem? É aqui que ela vira conta: o sistema compra em quilo, mas sabe quantas peças aquilo dá. Sem isso, o estoque e o custo saem errados."

A3. O fluxo de compra — requisição → cotação → pedido (35 min) troncal

Ordem	Tela	O que é / o que fazer
1	VSUP0300	Solicitação de Compra — a necessidade nasce aqui (ou vem do MRP no Dia 3)
2	VSUP0400	Cotação de Compra — comparar fornecedores, mapa de preços
3	VPDC0200 / VSUP0200	Cadastro de Pedido de Compra — formaliza a compra
4	VPDC0210	Consulta, Aprovação e Recebimento — aprova/autoriza e acompanha

► **O que criar (fluxo ponta a ponta ao vivo):**

1. **VSUP0300** : abrir uma **solicitação** do material do Dia 1.
2. **VSUP0400** : gerar **cotação**, comparar e escolher o fornecedor.
3. **VPDC0200** : gerar o **pedido de compra** a partir da cotação.
4. **VPDC0210** : **aprovar/autorizar** o pedido (mostrar as alçadas).

Parametrização de apoio (mostrar onde ficam):

- **VSUP0610** — Alçadas e Parâmetros de Compras (quem aprova até quanto).
- **VPCT0100** / **VSUP0630** — Tolerâncias de Pedido de Compra (quanto pode divergir sem travar).

- **VCON0200** / **VCON0400** / **VCON0202** — Contratos de Fornecedores (compra recorrente por contrato + baixa de saldo).
- **VTPS0100** / **VTER0100** – **VTER0400** — Serviços de Terceiros (ex.: mandar peça para zincagem/usinagem externa — comum na metalurgia).

FALA DO INSTRUTOR

Fala (alçadas — desmistificar): "Alçada não é desconfiança: é proteção. Ela garante que ninguém, sozinho, aprove uma compra grande por engano. Você tem autonomia até o seu limite — acima disso, o sistema pede um segundo olhar."

Bloco B — Receber, inspecionar e estocar (2:00–3:15)

FALA DO INSTRUTOR

Transição: "O pedido saiu, o caminhão chegou. Agora o material precisa **entrar certo** — conferido, inspecionado e no lugar certo do estoque."

B1. Recebimento (15 min)

Tela: **VAVR0200** — Aviso de Recebimento

► **O que criar:** registrar a **chegada** do material (aviso), conferir capa e itens, avançar o status (**SCHEDULED** → **ARRIVED** → **IN_CONFERENCE** → **RELEASED/BLOCKED**) e tratar **divergências** (falta, excesso, avaria).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Aqui é o pedágio da fábrica. O que entra errado aqui contamina tudo pra frente. Divergiu? Registra a divergência — não empurra pro sistema um número que não é verdade."

B2. Inspeção de recebimento / Qualidade (25 min)

Ordem	Tela	O que é
1	VINS0200	Cadastro do Roteiro de Inspeção (o que medir por item)
2	VINS0201	Geração/Manutenção das Ordens de Inspeção
3	VINS0206	Tratamento das ordens (resultado, disposição)
4	VSUP0600	Inspeção de Recebimento (visão do fornecedor)
5	VINS0313 / VINS0400	Consulta de inspeções e ocorrências

► **O que criar:** um **roteiro de inspeção** para o material (ex.: espessura da chapa, dureza), **gerar a ordem** no recebimento, **registrar a medição** e a **disposição** (aprovado / rejeitado / retrabalho / devolução).

Avaliação de fornecedor (mostrar): **VAVF0203** Homologação, **VAVF0300** Scorecard/IQF, **VAVF0204** Envio de IQF.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Inspeção é o filtro que impede material ruim de entrar na linha. E o IQF é a memória: fornecedor que entrega ruim aparece no scorecard — a próxima compra já leva isso em conta."

B3. Entrada no estoque — lote, série e endereço (25 min) troncal

Ordem	Tela	O que é
1	VENT0800	Cadastro de Almoxarifado (onde guardar)
2	VEST0300 / VL0T0100	Máscaras de Lote e Série (rastreabilidade)
3	VEST0100	Estoque — Movimentos, Saldos, ATP, Reservas, Lotes
4	VEST0200	Inventário e Tipos de Movimento
5	VEST0400	Consultas de Estoque por Almoxarifado

► **O que criar:** dar **entrada** do material inspecionado em VEST0100, atribuindo **lote/série** e almoxarifado; depois **consultar o saldo** (VEST0400) e mostrar o **ATP** (disponível para promessa).

FALA DO INSTRUTOR

Fala (saldo → PCP): "Esse saldo que acabou de aparecer aqui é exatamente o número que o MRP vai olhar amanhã pra decidir o que ainda falta comprar. Estoque certo aqui = MRP certo lá."

Importação (pincelada, 5 min): VIMP0200 Console de Processos de Importação, VIMP0300 Custo Nacionalizado — para quem importa insumo (landed cost).

Dinâmica de fixação — "Da compra à prateleira" (30 min)

Setup: cada dupla precisa abastecer o material do produto do Dia 1 (a chapa e os parafusos do "suporte soldado").

Tarefa cronometrada (20 min):

1. Cadastrar/confirmar o **fornecedor** e o **vínculo item×fornecedor** (VSUP0500 / VVOR0202).
2. Disparar **solicitação** → **cotação** → **pedido de compra** (VSUP0300 → VSUP0400 → VPDC0200) e **aprovar** (VPDC0210).
3. Registrar o **recebimento** (VAVR0200) e a **inspeção** (VINS0201 / VINS0206).
4. Dar **entrada no estoque** com lote (VEST0100) e **conferir o saldo** (VEST0400).

Entregável verificável: saldo do material **positivo em estoque**, com lote e pedido de compra vinculados.

Fechamento (5 min):

"Material comprado, inspecionado e no estoque. **No Dia 3, o PCP decide o que produzir com ele** — e o chão de fábrica coloca a mão na massa."

✓ Checklist de saída do Dia 2

- ☐ Cadastra fornecedor e vincula itens (**VSUP0500** / **VVOR0202**).
- ☐ Cadastra conversão de UM e preço de compra (**VSUP0110** / **VSUP0120**).
- ☐ Executa o fluxo requisição → cotação → pedido → aprovação (**VSUP0300** / 0400 → **VPDC0200** / 0210).
- ☐ Registra recebimento e trata divergência (**VAVR0200**).
- ☐ Gera e trata ordem de inspeção (**VINS0201** / **VINS0206**).
- ☐ Dá entrada no estoque com lote/série e consulta saldo (**VEST0100** / **VEST0400**).

Gancho para o Dia 3: *"Temos produto (Dia 1) e material (Dia 2). Amanhã a pergunta é: o que, quanto e quando produzir? Entramos no coração do sistema — PCP e chão de fábrica."*