
Bug №1 [UI/Build]

[UI/Build] Отображение отладочного элемента "Show debug GUI" на Главном экране


Severity: Medium
Priority: Medium
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Запуск приложения.
2. Дождаться загрузки и перехода на главный экран игры.
3. Обратить внимание на область под центральной зелёной кнопкой.
Expected result: Посторонние надписи отсутствуют.
Fact result: В нижней части отображается служебная кнопка "Show debug GUI"
Вложение:



Bug №2 [Functionality]

[Functionality] Отсутствует реакция при нажатии на кнопку "Help" в окне настроек (Settings)


Severity: Medium
Priority: Medium
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Запуск приложения
2. В правом нижнем углу главного экрана нажать на иконку шестеренки (Настройки / Settings).
3. В отобразившемся модальном окне нажать на синюю кнопку Help
Expected result: При нажатии на кнопку Help открывается внутриигровое окно справки/FAQ либо происходит переход на форму обратной связи/сайт поддержки.
Fact result: Нажатие на кнопку Help фиксируется анимацией/кликом, но никакой функционал не вызывается (окно справки/поддержки не открывается, переход на внешнюю страницу помощи отсутствует).
Вложение:



Bug №3 [UI/Build]

[UI/Build] Отображение отладочной кнопки "Show debug GUI" поверх игрового поля


Severity: Medium
Priority: Medium
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Запустить уровень 1.
2. Обратить внимание на верхний левый угол игрового экрана.
3. Expected result: Отладочные элементы отсутствуют во время игрового процесса.
4. Fact result: В верхней части игрового поля отображается служебный элемент "Show debug GUI".
Вложение:



Bug №4 [Functionality]

[Functionality] Отсутствует вызов магазина при нажатии на кнопку «+» на экране «Уровень завершен»


Severity: Medium
Priority: Medium
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Начать прохождение уровня.
2. Завершить прохождение уровня.
3. В верхнем правом углу экрана победы нажать на иконку + рядом со счетчиком монет или кристаллов.
Expected result: При нажатии на + открывается окно внутриигрового магазина или форма покупки соответствующей валюты.
Fact result: Проигрывается звуковой эффект нажатия кнопки, но окно магазина/покупки ресурсов не открывается.
Вложение:



Bug №5 [Functionality / Navigation]

[Functionality / Navigation] Кнопка с фиолетовыми кристаллами открывает окно старта уровня вместо раздела кристаллов.

Severity: High
Priority: High
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. После завершения уровня дождаться появления предложений внутриигрового магазина.
2. В таблице “Ежедневные предложения” нажать на иконку фиолетовых кристаллов.
Expected result: Нажатие перенаправляет в соответствующий раздел магазина (покупка кристаллов) или открывает окно акционного предложения.
Fact result: Вместо открытия магазина кристаллов или акции выводится модальное окно старта «Уровень 2».
Вложение:



Bug №6 [Functionality / UI]

[Functionality / UI] Некорректное наслоение и смещение интерфейса при нажатии «Забрать» в окне Награды

Severity: Major
Priority: High
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Завершить уровнь или выполнить действие, приводящее к появлению окна “Награда”.
2. Нажать кнопку «Забрать».
3. Наблюдать за появлением окон.
Expected result:
1. Анимация открытия подарка полностью видна в центре экрана.
2. Окно награды корректно закрывается, или новое окно открывается без наслоения. Все элементы интерфейса позиционированы правильно.
Fact result:
1. Анимация открытия подарка проигрывается за пределами видимой области экрана. Пользователь её не видит.
2. Окно «Магазин» некорректно накладывается поверх окна «Награда», интерфейс полностью сломан (наслоение окон, смещение элементов). Текст заголовка магазина смещен влево.
Вложение:




1:40
Награда
Магазин
24
203
08:16:18
Ежедневные предложения!
30
45
Забрать
20
20м
200
1.99$
14.99$
2.99$
Нажмите, чтобы продолжить

Bug №7 [Functionality / Core Loop]

[Functionality / Core Loop] Кнопка «Играть» в окне «Уровень 2» перенаправляет в Главное меню вместо запуска геймплея

Severity: Critical
Priority: Highest
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Нажать кнопку “Уровень 2”.
2. Нажать кнопку “Играть”.
Expected result: Загружается уровень 2 игры.
Fact result:
1. Загрузка игрового уровня не происходит. Окно закрывается, а пользователь редиректится обратно в Главное меню.
2. Нажимается кнопка «Играть», происходит списание энергии и начинается геймплей Уровня 2.
Вложение:



Результат после нажатия кнопки “Играть”:




Bug №8 [Functionality / Navigation]

[Functionality / Navigation] Ошибочный редирект при нажатии на «+» энергии (Энергия -> Уровень 2 -> Главное меню)

Severity: Critical
Priority: High
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. В Главном меню нажать на иконку + на панели энергии.
2. В появившемся окне «Пополнение энергии» нажать кнопку «Продолжить»
3. В открывшемся окне «Уровень 2» нажать кнопку «Играть»
Fact result:
Нажатие на + открывает окно «Играть».
Expected result: Нажатие на + открывает раздел магазина для покупки энергии.
Вложение:






3д
24
46198
07:58:31
Уровень 2
Цели
Выбрать бустеры
Играть
Ферма
Корова
Вперед!
Доступно
Начало
1
Подарок
Хлебопечка
Подарок


3д
24
46198
07:58:12
Уровень 2
Show debug GUI

Bug №9 [Functionality / Economy]

[Functionality / Economy] Отсутствие зачисления купленной внутриигровой валюты при списывании кристаллов

Severity: Critical
Priority: High
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Открыть магазин и выбрать покупку пака валюты (850 ед.) за кристаллы.
2. Подтвердить покупку.
3. Наблюдать за экраном подтверждения «Получено» и значением баланса на верхней панели (HUD).
Fact result:
1. Кристаллы списываются с баланса.
2. Отображается модальное окно «Получено 850».
3. На панели HUD сумма валюты не обновляется (баланс остается равным 24).
Expected result: Купленная валюта зачисляется на баланс игрока, значение на панели HUD увеличивается на +850.
Вложение:



Bug №10 [Functionality / UX]

[Functionality / UX] Некорректная механика выбора бустеров (сломанный Drag & Drop и отсутствие возможности сбросить выбор)

Severity: Major
Priority: High
Environment: Android 14.0 (API 34), Pixel 7 Emulator
STR:
1. Открыть окно подготовки к запуску («Уровень 2»).
2. Попытаться взаимодействовать с элементами блока «Выбрать бустеры» (нажатие, зажатие, свайп).
3. Попытаться сбросить выбор или вернуть бустер в исходное состояние.
Expected result:
1. Выбор и сброс бустеров происходит по одиночному клику (выбор / отмена).
2. В случае использования Drag & Drop иконки прилипают к слотам с визуальным откликом, а при перетаскивании вне слота - возвращаются в исходное положение.
Fact result:
1. Иконки/слоты бустеров свободно смещаются при зажатии без фиксации в целевых точках.
2. Отсутствует логика отмены выбора: нельзя снять выделение с активного бустера.
Вложение:

