
Descargar Virtual Box


https://www.oracle.com/co/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html?source=:ow:o:p:nav:mmddyyVirtualBoxHero_co&intcmp=:ow:o:p:nav:mmddyyVirtualBoxHero_co#extpack



¿Problemas con la máquina virtual? Microsoft Visual C++ Redistributable

Ingresa al enlace, descargar e instalar


https://learn.microsoft.com/es-ES/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170 para Windows descargas el de 32 o 64 bits según corresponda



BadStore


ingresa a la página y luego descargar

https://www.dropbox.com/sh/7ewzuosszgslkok/AADL6CSiXkoFPWdmfnwjHDLYa?dl=0



Descargar ZAP


https://www.zaproxy.org/download/



¿Problemas con ZAP?

Ingresa a la página, descargar e instalar, Windows fuera de línea (offline)

https://www.java.com/es/download/manual.jsp



Puedes intentar nuevamente la instalación de ZAP


Si aún no lo solucionas, descargar e instalar, La última versión LTS

https://adoptium.net/es/



En la instalación tenga en cuenta, donde dice "establecer la variable de entorno java selecciona la segunda opción"

"La característica completa se instalará en la unidad"





Puedes intentar nuevamente la instalación de ZAP

Arrancar la máquina virtual y ejecutar **ifconfig -a** para comprobar la dirección IP asociada al dispositivo eth0.


• Incluir en el fichero HOST de la máquina anfitriona la entrada correspondiente a la dirección IP de ETHO. Por ejemplo, si la dirección IP obtenida por DHCP para el dispositivo ETHO es 192.168.56.110:


192.168.56.110 www.badstore.net







· Importa el servicio virtualizado badstore.ova desde ORACLE virtualbox.




















Crea una red virtualbox HOST ONLY en VIRTUALBOX → (Archivo → Administración redes solo anfitrión) o (Archivo- preferencias-red- redes solo anfitrión- añadir una red- habilitar DCHP) según versión y configurar de la siguiente forma:







 \cdot Comprobar en la configuración de la máquina virtual BADSTORE ightarrow RED que el ADAPTADOR 1 está habilitado y conectado a ADAPTADOR SOLO ANFITRION.

