

 Atividade 3 – Simulador de Caixa Eletrônico **Objetivo**

Criar um programa que:

1. Tenha um saldo inicial
2. Mostre um menu com opções:
 - Ver saldo
 - Depositar
 - Sacar
 - Sair
3. Não permita sacar mais do que tem no saldo
4. Continue rodando até o usuário escolher sair

 Você vai treinar

- ✓ Variáveis
- ✓ Funções
- ✓ while
- ✓ if / else
- ✓ Operadores matemáticos
- ✓ Controle de fluxo
- ✓ Validação de saldo

 Parte 1 – Criando a função

```
function caixaEletronico() {
```

Criamos uma função chamada caixaEletronico.

 Parte 2 – Criando o saldo

```
let saldo = 1000;
```

Aqui criamos a variável saldo com valor inicial de 1000.

✿ Parte 3 – Criando controle do programa

```
let continuar = true;
```

Essa variável vai controlar o while.

✿ Parte 4 – Criando o menu com WHILE

```
while (continuar) {
```

Enquanto continuar for true, o menu aparece novamente.

✿ Parte 5 – Mostrando opções

```
let opcao = prompt(
  "Escolha uma opção:\n" +
  "1 - Ver saldo\n" +
  "2 - Depositar\n" +
  "3 - Sacar\n" +
  "4 - Sair"
);
```

Aqui mostramos um menu usando \n para quebrar linha.

✿ Parte 6 – Usando IF / ELSE

◆ Opção 1 – Ver saldo

```
if (opcao === "1") {
  console.log("Seu saldo é: R$ " + saldo);
```

Se escolher 1, mostramos o saldo.

◆ Opção 2 – Depositar

```
} else if (opcao === "2") {
  let deposito = parseFloat(prompt("Digite o valor para depositar:"));
  saldo = saldo + deposito;
  console.log("Depósito realizado. Novo saldo: R$ " + saldo);
```

- Pedimos valor
 - Somamos ao saldo
 - Mostramos novo saldo
-

◆ Opção 3 – Sacar

```
} else if (opcao === "3") {  
    let saque = parseFloat(prompt("Digite o valor para sacar:"));
```

Pedimos valor do saque.

Agora validamos:

```
if (saque <= saldo) {  
    saldo = saldo - saque;  
    console.log("Saque realizado. Novo saldo: R$ " + saldo);  
} else {  
    console.log("Saldo insuficiente!");  
}
```

Se tiver saldo suficiente, subtrai.

Se não, mostra erro.

◆ Opção 4 – Sair

```
} else if (opcao === "4") {  
    continuar = false;  
    console.log("Obrigado por usar o caixa eletrônico.");
```

Muda continuar para false e encerra o loop.

◆ Opção inválida

```
} else {  
    console.log("Opção inválida!");  
}
```

Se digitar algo diferente de 1, 2, 3 ou 4.

Fechamos tudo:

```
}  
}
```

E chamamos a função:

```
caixaEletronico();
```

✓ Código Completo

```
function caixaEletronico() {  
  let saldo = 1000;  
  let continuar = true;  
  
  while (continuar) {  
    let opcao = prompt(  
      "Escolha uma opção:\n" +  
      "1 - Ver saldo\n" +  
      "2 - Depositar\n" +  
      "3 - Sacar\n" +  
      "4 - Sair"  
    );  
  
    if (opcao === "1") {  
      console.log("Seu saldo é: R$ " + saldo);  
    } else if (opcao === "2") {  
      let deposito = parseFloat(prompt("Digite o valor para depositar:"));  
      saldo = saldo + deposito;  
      console.log("Depósito realizado. Novo saldo: R$ " + saldo);  
    } else if (opcao === "3") {  
      let saque = parseFloat(prompt("Digite o valor para sacar:"));  
  
      if (saque <= saldo) {  
        saldo = saldo - saque;  
        console.log("Saque realizado. Novo saldo: R$ " + saldo);  
      } else {  
        console.log("Saldo insuficiente!");  
      }  
    } else if (opcao === "4") {  
      continuar = false;  
      console.log("Obrigado por usar o caixa eletrônico.");  
    } else {  
      console.log("Opção inválida!");  
    }  
  }  
}  
  
caixaEletronico();
```

Execute o código

1. Abra o Google Chrome
2. Aperte F12
3. Vá na aba Console
4. Cole o código

5. Aperte Enter

Vai aparecer o `prompt()` pedindo os números.