

1) FAÇA A TOPOLOGIA ABAIXO:




TABELA DE ENDEREÇAMENTO ABAIXO:

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede
S1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0
S2	VLAN 2	192.168.1.2	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	Placa de Rede	192.168.1.11	255.255.255.0

EQUIPAMENTOS:

A topologia utilizada será:

- Switch S1 - Cisco 2960
- Switch S2 - Cisco 2960
- PC-A
- PC-B

CONEXÕES:

- PC-A conectado ao Switch S1 na porta **FastEthernet 0/6**
- PC-B conectado ao Switch S2 na porta **FastEthernet 0/18**
- Switch S1 conectado ao Switch S2 pelas portas **FastEthernet 0/1**

OS CABOS UTILIZADOS SÃO:

- Cabo Copper Straight-Through para conectar computadores aos switches.
- Cabo Copper Cross-Over para conectar os switches.

CONFIGURAÇÃO DO PC-A

Para configurar o endereço IP do PC-A:

1. Clique no computador PC-A.
2. Acesse:

Desktop → IP Configuration

CONFIGURE OS VALORES:

NOMES	VALORES
IP ADDRESS	192.168.1.10
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY PADRÃO	Não configurar

CONFIGURAÇÃO DO PC-B

Para configurar o endereço IP do PC-B:

1. Clique no computador PC-B.
2. Acesse:

Desktop → IP Configuration

CONFIGURE OS VALORES:

NOMES	VALORES
IP ADDRESS	192.168.1.11
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY PADRÃO	Não configurar

Configuração do Switch S1

Acesse o Switch S1:

Clique em:

CLI

Digite os comandos:

Entrar no modo privilegiado:

Enable

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

configure terminal

ALTERAR O NOME DO SWITCH:

hostname S1

CONFIGURAR A INTERFACE VLAN 1:

interface vlan 1

ADICIONAR ENDEREÇO IP:

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ATIVAR A INTERFACE:

no shutdown

SAIR:

exit

SALVAR:

copy running-config startup-config

CONFIGURAÇÃO DO SWITCH S2

Acesse o Switch S2:

Clique em:

CLI

Digite os comandos:

Entrar no modo privilegiado:

Enable

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

configure terminal

ALTERAR O NOME DO SWITCH:

```
hostname S2
```

CONFIGURAR A INTERFACE VLAN 1:

```
interface vlan 1
```

ADICIONAR ENDEREÇO IP:

```
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

ATIVAR A INTERFACE:

```
no shutdown
```

SAIR:

```
exit
```

SALVAR:

```
copy running-config startup-config
```

VERIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO

Para verificar se os switches receberam os endereços IP corretamente, utilizar o comando:

- show ip interface brief

No Switch S1 deve aparecer:

```
VLAN1 192.168.1.1 up
```

No Switch S2:

```
VLAN1 192.168.1.2 up
```

TESTE DE COMUNICAÇÃO

Para testar a comunicação entre os computadores:

No **PC-A**:

Acesse:

```
Desktop → Command Prompt
```

Digite:

```
ping 192.168.1.11
```

Se aparecer:

Reply from 192.168.1.11

significa que o PC-A conseguiu comunicar com o PC-B.

TESTE DOS SWITCHES

No **PC-A**:

Teste o Switch S1:

ping 192.168.1.1

No **PC-B**:

Teste o Switch S2:

ping 192.168.1.2

Se houver resposta, a configuração está correta.