
Install Classic Phone Tools (FAX)

1. Setup Classic Phone Tools pada dir \\10.0.2.2\Source\Classic Phone Tools\Software\BVRP\XpVista\ENU\setup.exe. Klik 'Next' hingga proses setup selesai, lalu klik 'Finish'.



Gambar 1. Masuk direktori tersebut (1), double click 'setup.exe' (2).

2. Buka Classic Phone Tools yang otomatis muncul di desktop setelah setup (step 1). Jika ada permintaan instalasi lagi, maka klik 'next' hingga selesai.




Gambar 2. Shortcut desktop 'Classic Phone Tools'.

- 3. Copy folder 'Fax Auto Copy' di dir \\\\10.0.2.2\\\Userdata\\PUBLIC\\UpdateAppl\\\ ke dir \C:\\\
- 4. Untuk melakukan cek *sharing* dari server ke lokal komputer, masuk ke dir \\\10.0.2.13\Classic PhoneTools\\document dan \\\10.0.2.13\Classic PhoneTools\\QUEUE. Jika ada file-file baru yang masuk, maka dipastikan sudah sharing dari server, namun jika belum, lakukan sharing dengan cara sbb:
 - Masuk ke server 10.0.2.13 dengan VNC
 - buka dir <u>C:\ProgramData\BVRP Software\Classic PhoneTools</u>
 - klik kanan pada folder 'document', pilih properties->sharing->share
 - Masukkan nama user yang akan di-share, lalu klik 'Share'
 - · Lakukan hal yang sama pada folder 'Queue'
- 5. Anda dapat melihat file fax di dir <u>C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BVRP Software\Classic PhoneTools</u> di komputer Anda.
- 6. Run faxAutoCopy.exe yang ada di dir C:\Fax Auto Copy (copy data dari server)



Gambar 3. Run faxAutoCopy.exe untuk copy file dari server.

7. Buat shortcut faxAutoCopy.exe ke startUp, agar dijalankan pada saat komputer *running*.



8. Classic Phone Tools (FAX) berhasil di-install.