Componente	URL Versiune curenta	
FinTP API FinTP UI	http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/44/ http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/37/_	
Modificari [CR/BUG/TASK din	TFS]	<u></u>
ID	Titlu	Detalii
	8238 FinTP UI: AFISARE ecran mesaje dintr-o coada (interfata noua) 8337 FinTP API: implementat entitati pentru fiecare tip de mesaj + resursa mesaje 8339 FinTP API: implementare resurse pentru batchuire 8341 FinTP UI: implementare ecran de afisare mesaje + functionalitate batchuire 8389 FinTP API & FinTP UI: implementare functionalitati joburi rutare (move, reject, authorize)	Mesaje suportate: 103, 202, FITOFI, CoreBLK, (R)BE, (R)CE, (R)PN
	8438 FinTP UI: Dezvoltare rapoarte pentru ID si DD 8439 FinTP UI: creare resurse rutare (reguli + scheme) 8435 FinTP UI: Creare / editare cozi	
Instructiuni instalare	Instructiune	Detalii
Pas	Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila)	
	Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_centOS6.4_FinTP_api/ , respectiv http://fintp:8080/job/EE_centOS6.4_FinTP_ui/	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	2 Se adauga in fisierul «unde_e_instalat_tomcat>/server.xml liniile urmatoare, inauntrul elementului Context: «Resource auth="Container" driverClassName="org, postgresql. Driver" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" name="jdbc/toFintpConfig"	De exemplu, deasupra liniei
	<pre>password="parola_user_fincfg" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_fincfg" username="user_fincfg" /></pre>	
	<pre><resource)="" auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwait="1" name="lidt-(rof-intpData" password="pasto-al_user_findata" type="javx.sql.DataSource" url="url_conexiunne_data" username="user_findata"></resource> 3 se deploy-aza arhivele (.war) pe serverul de Aplicatii Tomcat instalat Daca este cazul, se redenumeste adresa la care API-ul este deployat in fisierul <cale_proiect_ui>/src/main/webapp/WEB-INF/spring-mvc-config.xml 4 se cauta dupa linille</cale_proiect_ui></pre>	Exemplu: url_conexiunne_fincfg = jdbc:postgresql://193.1.1.165:5432/fintpce, user_fincfg = finuluser; parola_user_fincfg = fincfg
Update-uri build		