Componente	URL Versiune curenta	
FinTP API FinTP UI	http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/40/ http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/27	
Modificari [CR/BUG/TAS	K din TFS]	
ID	Titlu	Detalii
	8238 FinTP UI: AFISARE ecran mesaje dintr-o coada (interfata noua) 8337 FinTP API: implementat entitati pentru fiecare tip de mesaj + resursa mesaje 8339 FinTP API: implementare resurse pentru batchuire 8341 FinTP UI: implementare ecran de afisare mesaje + functionalitate batchuire 8389 FinTP API & FinTP UI: implementare functionalitati joburi rutare (move, reject, authorize)	Mesaje suportate: 103, 202, FiToFi, CoreBLK, (R)BE, (R)CE, (R)PN
Instructiuni instalare		
Pas	Instructiune	Detalii
	1 Se instaelaaza Apache Tomcat 7 (ultima versiune stabila) 2 Se downloadeaza buildurile de la adresele http://fintp:8080/job/CE_CentOS6.4_FinTP_api/, respectiv http://fintp:8080/job/EE_CentOS6.4_FinTP_ui/	Vezi adrese la Comonente-> URL versiune curenta
	3 Se adauga in fisierul <unde_e_instalat_tomcat>/server.xml liniile urmatoare, inauntrul elementului <b>Context:</b> <resource auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwait="-1" name="jdbc/toFintpConfig" password="parola_user_fincfg" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_fincfg" username="user_fincfg"></resource></unde_e_instalat_tomcat>	De exemplu, deasupra liniei
	<pre><resource auth="Container" driverclassname="org.postgresql.Driver" maxactive="20" maxidle="10" maxwait="-1" name="jdbc/toFintpData" password="parola_user_findata" type="javax.sql.DataSource" url="url_conexiunne_data" username="user_findata"></resource> 4 Se deploy-aza arhivele (.war) pe serverul de Aplicatii Tomcat instalat</pre>	Exemplu: url_conexiunne_fincfg = jdbc:postgresql://193.1.1.165:5432/fintpce, user_fincfg = finuiuser; parola_user_fincfg = fincfg

**Update-uri build**