- 1 BAŞLa
- 2 KARTI TAK
- 3 PIN KODUNU GİR
- 4 EĞER PIN DOĞRU DEĞİLSE
- 5 HATALI GİRİŞ SAYISINI 1 ARTIR
- 6 EĞER HATALI GİRİŞ SAYISI 3'E ULAŞTIYSA
- 7 "KART İPTAL EDİLDİ" MESAJINI GÖSTER
- 8 KARTI İADE ET
- 9 BİTİR
- 10 DEĞİLSe
- 11 "PIN HATALI, TEKRAR DENEYİNİZ" MESAJINI GÖSTER
- 12 YENİDEN PIN GİR
- 13 PIN KONTROLÜNE GERİ DÖN
- 14 SON
- 15 PIN DOĞRUYSA
- 16 "İŞLEM SEÇİNİZ" MENÜSÜNÜ GÖSTER
- 17 KULLANICI "PARA ÇEKME" SEÇENEĞİNİ SEÇER
- 18 "ÇEKMEK İSTEDİĞİNİZ TUTARI GİRİNİZ" MESAJINI GÖSTER
- 19 TUTAR GİR
- 20 BAKİYEYİ KONTROL ET
- 21 EĞER BAKİYE YETERSİZSE
- 22 "BAKİYE YETERSİZ" MESAJINI GÖSTER
- 23 KULLANICIYA İKİ SEÇENEK SUN
- 24 1. YENİ TUTAR GİR
- 25 2. İŞLEMİ İPTAL ET
- 26 EĞER KULLANICI İPTALİ SEÇERSE

- 27 KARTI İADE ET
- 28 BİTİR
- 29 DEĞİLSE
- 30 3. ADIMA GERİ DÖN (TUTAR GİR)
- 31 SON
- 32 EĞER BAKİYE YETERLİYSE
- 33 BANKADAN ONAY İSTE
- 34 EĞER BANKA ONAYI REDDEDİLİRSE
- 35 "İŞLEM REDDEDİLDİ" MESAJINI GÖSTER
- 36 KARTI İADE ET
- 37 BİTİR
- 38 DEĞİLSE
- 39 "İŞLEM ONAYLANDI" MESAJINI GÖSTER
- 40 PARAYI HAZIRLA
- 41 PARAYI VER
- 42 "MAKBUZ İSTER MİSİNİZ?" MESAJINI GÖSTER
- 43 EĞER KULLANICI EVET DERSE
- 44 MAKBUZU YAZDIR
- 45 DEĞİLSE
- 46 MAKBUZ YAZDIRMA
- 47 SON
- 48 KARTI VE PARAYI KULLANICIYA VER
- 49 "KARTINIZI VE PARANIZI ALINIZ" MESAJINI GÖSTER
- 50"TEŞEKKÜRLER" MESAJINI GÖSTER
- **51 SON**

