文章模块接口说明

文	章模均	接口说	兑明	1
1.	接口记	兑明		3
	1.1	Passa	ageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5	3
		1.1.1	请求地址	3
		1.1.2	请求说明	3
		1.1.3	错误码说明	3
	1.2			
		Passa	ageListControllerImpl?typetableId=\${t.typetableId}&&businesst	typ
	eWo	orkType	e=5	4
		1.2.1	请求地址	4
		1.2.2	请求说明	4
		1.2.3	错误码说明	4
	1.3	Passa	ageControllerImpl?articleId=\${p.articleId}	4
		1.3.1	请求地址	4
		1.3.2	请求说明	4
		1.3.3	错误码说明	4
	1.4	Teacl	nerControllerImpl?teacherId=\${p.teacher.user.userId}	5
		1.4.1	请求地址	5
		142	请求说明	5

	1.4.3	错误码说明	5
1.5			
	Passa	ageListControllerImpl?pageNum={page}&businesstypeWorkTy	/pe
=58	&typeta	bleId=\${typetableId}	5
	1.5.1	请求地址	5
	1.5.2	请求说明	5
	1.5.3	错误码说明	6
1.6	Passa	ageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5	6
	1.6.1	请求地址	7
	1.6.2	请求说明	7
	1.6.3	错误码说明	7
1.7	show	comment	7
	1.7.1	请求地址	7
	1.7.2	请求说明	7
	1.7.3	错误码说明	7
1.8	login	comment	7
	1.8.1	请求地址	7
	1.8.2	请求说明	8
	1.8.3	错误码说明	8
1.9	javas	cript:void(0)	8
	1.9.1	请求地址	8
	1.9.2	请求说明	8

1.10	den	10	. 8
1	10.1	请求地址	. 8
1.11	Get	ArticleControllerImpl 显示 Demo.jsp 页面,获取页面数据	. 9
1	11.1	请求地址	. 9
1	11.2	请求说明	. 9
1	11.3	错误码说明	. 9

1. 接口说明

index.jsp 启动页面,点击"阅读"按钮跳转。

1.1 PassageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5

用于跳转至 passage-list.jsp 文章列表页面

1.1.1 请求地址

地址	方法	是否登录
PassageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5	get	否

1.1.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	businesstypeWorkType	int	是	固定值	5

1.1.3 错误码说明

错误码	错误码说明	实例
404	用户手动输入地址时错误	PassageList?businesstypeWorkType=5
500	用户手动输入参数时错误	PassageListControllerImpl?busines=5
无内容	用书手动输入参数值错误	PassageListControllerImpl?businesstypeWorkType=8

1.2 PassageListControllerImpl?typetableId=\${t.typetableId} &&businesstypeWorkT

ype=5

passage-list.jsp 文章列表页添加筛选条件后显示的内容

1.2.1 请求地址

地址	方法	是否登录
<pre>PassageListControllerImpl?typetableId=\${t.typetableId }</pre>	get	否
&&businesstypeWorkType=5		

1.2.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	typetableId	Int	是	文章类别	默认值为1
参数说明	businesstypeType	Int	是	固定值	5

1.2.3 错误码说明

1.3 PassageControllerImpl?articleId=\${p.articleId}

跳转至 passage.jsp 文章详情页面

1.3.1 请求地址

地址	方法	是否登录
<pre>PassageControllerImpl?articleId=\${p.articleId }</pre>	get	否

1.3.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	articleld	int	是	文章 ld	1

1.3.3 错误码说明

错误码	错误码说明	示例

1.4 TeacherControllerImpl?teacherId=\${p.teacher.user.userId}

跳转到咨询师详情页

1.4.1 请求地址

地址	方法	是否登录
<pre>TeacherControllerImpl?teacherId=\${p.teacher.user.userId }</pre>	get	否

1.4.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	teacherId	Int	是	咨询师 ld	2

1.4.3 错误码说明

集散地

1.5

PassageListControllerImpl?pageNum={page}&businesstypeWorkType=5&type tableId=\${typetableId}

passage-list.jsp 文章列表页分页显示推荐的文章

1.5.1 请求地址

地址	方法	是否登录
PassageListControllerImpl?pageNum={page}&	Get	否
<pre>businesstypeWorkType=5&typetableId=\${typetableId}</pre>		

1.5.2 请求说明

说	参数	类型	是否必填	描述	实例值
明					

```
参
                                            是
                                                      页码
                                                                  Js 自动匹
   pageNum
                                   int
数
                                                                  配值
说
                                            是
   businesstypeWorkType
                                                      业务类型
                                   int
                                            是
                                                      业务类别
                                                                  2
   typetableld
                                   int
                                            是
                                                      当前页
                                                                  3
   data-page
                                   int
                                            是
   data-rec-total
                                                      对象总数量
                                                                  20
                                   Int
                                            是
                                   Int
                                                      导航最大块
                                                                  3
   data-max-nav-count
                                                      数
   data-rec-per-page
                                   Int
                                            분
                                                      每页的大小
                                                                  8
   data-link-creator
                                            是
                                                      请求地址
                                   String
   <c:if test="${passageList.totalCount > passageList.pageSize }">
示
例
       ="prev,nav,next" data-ride="pager"
                       data-page="${passageList.pageNum }"
                       data-rec-total="${passageList.totalCount }"
                       data-max-nav-count="3"
                       data-rec-per-page="${passageList.pageSize }"
                       data-link-
   creator="PassageListControllerImpl?pageNum={page
   }&businesstypeWorkType=5&typetableId=${typetableId}">
       <script>
           $('#myPager').pager({
               linkCreator: function(page, pager) {
                   var url = window.location.href;
                   url = url.split("#")[0];
                   return url+'#page='+ page +'?page=' + page;
           });
       </script>
   </c:if>
```

1.5.3 错误码说明

1.6 PassageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5

跳转至 passage-list.jsp 文章列表页

1.6.1 请求地址

地址	方法	是否登录
PassageListControllerImpl?businesstypeWorkType=5	get	否

1.6.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	businesstypeWorkType	int	是	业务类型	5

1.6.3 错误码说明

1.7 showcomment

Passage.jsp 文章详情页展示评论内容

1.7.1 请求地址

地址	方法	是否登录
Showcomment	Post	否

1.7.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	articleid	int	是	文章 id	3
	pagenum	Int	是	页码	默认值为1

1.7.3 错误码说明

1.8 logincomment

passage.jsp 文章详情页插入评论

1.8.1 请求地址

+44-+1L	七十	日不改ヲ
	刀法	正立豆氷

Logincomment	post	是

1.8.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	articleid	Int	是	文章 Id	2
	evaluateContent	String	否	评论内容	

1.8.3 错误码说明

1.9 javascript:void(0)

passage.jsp 文章详情页分页展示评论内容

1.9.1 请求地址

地址	方法	是否登录
<pre>javascript:void(0)</pre>	get	否

1.9.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数说明	pagenum	Int	是	页码	Js 自动获取

1.10 demo

Demoindex.jsp 页面自动跳转 demo.jsp 页面

1.10.1 请求地址

地址	方法	是否登录
Demo	Get	是

1.11 GetArticleControllerImpl 显示 Demo.jsp 页面,获取页面数据

1.11.1 请求地址

请求地址	方法	是否登录
GetArticleControllerImpl	post	是

1.11.2 请求说明

说明	参数	类型	是否必填	描述	实例值
参数值	articleName	String	是	文章名字	
	articletype	Int	是	文章类型	2
	username	String	是	咨询师名字	
	ImgUpload	String	是	图片路径	
	articleIntroduction	String	是	文章简介	
	articleContent	String	是	文章内容	
实例	<pre><form action="GetArticleControllerImpl" method="post"></form></pre>				
	题目: <input type="<i"/> "text" name= <i>"articleName"</i> >				
	文章类型: <select name="<i>articletype</i>"></select>				
	<c:foreach items="\${list}" var="l"></c:foreach>				
	<pre><option value="\${1.typetableId }"></option></pre>				
	\${1.typetableName }				
	发表人: <input name="userName" type="text"/>				
	图片: <input type="<i"/> "file" name= <i>"ImgUpload"</i> />				
	简介: <input <="" name="articleIntroduction" th="" type="text"/>				
	id="id1">				
	正文: <script <="" id="editor" th="" type="text/plain"></tr><tr><th></th><th colspan=4><pre>name="articleContent" style="width:1024px;height:500px;"></script>				
	<pre><input name="submit" type="submit" value="发表"/></pre>				

1.11.3 错误码说明

错误码	错误码说明	示例

500	文章重复提交	