

Mission interministérielle pour l'apprentissage


SC-Form


Procédure de connexion de votre outil de gestion ERP







Au préalable, vous devez vous connecter ou vous inscrire au tableau de bord





Aperçu de vos effectifs (année scolaire 2023-2024)





Paramétrage de votre moyen de transmission

Choisissez l'ERP
SC-Form et
confirmez

Sélectionnez votre ERP ou outil de gestion utilisé *

FCA Manager
Formasup
Gesti
SC Form
Ypareo
J'utilise un autre ERP

Paramétrage de votre moyen de transmission



Votre établissement utilise SC Form.

Démarrer l'interfaçage avec SC Form.

▲

Comment générer votre clé d'échange

- > 1. Générer la clé en cliquant sur le bouton ci-dessous
 - 2. Copier la clé
 - 3. Retourner dans votre compte ERP pour la coller
 - 4. Finaliser en confirmant l'UAI et SIRET de votre établissement

Revenir en arrière

Générer la clé d'échange

Cliquez sur ce lien pour générer votre clé d'échange

Paramétrage de votre moyen de transmission



Votre établissement utilise SC Form.

Démarrer l'interfaçage avec SC Form.

A


Comment générer votre clé d'échange

- 1. Générer la clé en cliquant sur le bouton ci-dessous
- → 2. Copier la clé
 - 3. Retourner dans votre compte ERP pour la coller
 - 4. Finaliser en confirmant l'UAI et SIRET de votre établissement


Revenir en arrière

Copier la clé

La clé d'API générée est à copier puis coller dans votre ERP SC-Form




Dans l'onglet « Administration », cliquez sur « Gestion des accès aux API Tierces »






Bon à savoir :

- Le fait de saisir la clé API coche automatiquement « L'autorisation de transfert la nuit ». Cette option peut parfois être décochée. Si les données ne sont pas transmises malgré la saisie de la clé API, vérifiez que cette case est bien cochée.
- Le fait de saisir une clé API va cocher automatiquement : « Mission interministérielle pour l'apprentissage » dans le menu





Paramétrage de votre moyen de transmission



Votre établissement utilise SC-Form.

Finalisez l'opération de paramétrage pour transmettre vos effectifs.

♥ Vous avez correctement installé la nouvelle clé d'échange sur votre ERP.

Confirmez que l'UAI et le SIRET indiqués ci-dessous correspondent à votre établissement :

Organisme de formation	SIRET	UAI	Interfaçage	
RAISON SOCIALE DE L'ÉTABLISSEMENT	30957639500067	143975T	Transmet MAJ: 12/09/2023	-
	Je ne confirm	ne pas	Je confirme	

Votre clé a été copiée sur votre ERP et elle est reconnue par le tableau de bord – vous devez simplement confirmer votre établissement pour finaliser la procédure.

Paramétrage de votre moyen de transmission

Votre moyen de transmission est configuré avec SC Form. (configuré le 12/09/2023 par Prénom Nom)



Mes effectifs

Réinitialiser ma configuration

La procédure est terminée : bravo ! Votre ERP est interconnecté avec le tableau de bord et transmet automatiquement vos effectifs. dispose pas des composants de sécurité compatibles avec votre nouvelle API
Une migration de la machine virtuelle est prévue prochainement



Mission interministérielle pour l'apprentissage

Travaillons ensemble

Nous construisons le produit pour vous et avec vous : vos retours nous font progresser

- → Contactez-nous si vous constatez des erreurs sur les données affichées
- → Faites-nous remonter vos besoins et remarques

Une seule adresse:

tableau-de-bord@apprentissage.beta.gouv.fr

