คู่มือเริ่มใช้ PENUM PM

สำหรับบริษัทที่ทดลองใช้ · ตั้งค่าบริษัท เพิ่มพนักงาน และวิธีเข้าใช้งานบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

PENUM PM เป็นโปรแกรมบริหารโครงการและบริษัทที่เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ข้อมูลของบริษัทคุณเก็บอยู่ใน **ที่เก็บไฟล์ของบริษัทคุณเอง** (เช่น OneDrive หรือ Google Drive) ผู้ให้บริการไม่เห็นข้อมูลของคุณ

ส่วนที่ 1 · ผู้ดูแลระบบ
เจ้าของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำครั้งเดียวตอนเริ่ม ประมาณ 20 นาที

ส่วนที่ 2 · พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์
ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง ประมาณ 5 นาที

ส่วนที่ 3 · พนักงานที่ใช้มือถือ
ทีมหน้างาน ส่งรายงาน รูป และใบลา

สิ่งที่ต้องมี

- คอมพิวเตอร์ที่มีเบราว์เซอร์ **Microsoft Edge** หรือ **Google Chrome** (Firefox และ Safari ใช้เชื่อมโฟลเดอร์ไม่ได้)
- ที่เก็บไฟล์ร่วมของบริษัท เลือกได้ 5 แบบ
  1. **OneDrive** (แนะนำ)
  2. **Google Drive**
  3. **Dropbox**
  4. **โฟลเดอร์กลางในบริษัท** (NAS หรือเซิร์ฟเวอร์)
  5. **เฉพาะเครื่องนี้** (ไม่แชร์)

  คู่มือนี้ใช้ OneDrive เป็นตัวอย่าง แบบอื่นทำคล้ายกัน
- **อีเมลเปิดใช้งาน** ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ PENUM PM (มีลิงก์เข้าใช้งานครั้งแรกและลิงก์ติดตั้ง)
- ที่อยู่เว็บของโปรแกรม: **fongdabo.github.io/penum/pm/**

ส่วนที่ 1 · ผู้ดูแลระบบ: ตั้งค่าบริษัท ทำครั้งเดียว


1 เตรียมโปรแกรมเก็บไฟล์บนคอมพิวเตอร์

ทำเฉพาะข้อที่ตรงกับที่เก็บที่บริษัทเลือก

1. **OneDrive:** Windows 10 และ 11 มี OneDrive อยู่แล้ว คลิกไอคอน **รูปเมฆ** ที่มุมขวาล่างของจอ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Microsoft ของบริษัท ถ้าไม่มีไอคอนนี้ ดาวน์โหลดได้ที่ onedrive.com
2. **Google Drive:** ติดตั้ง **Google Drive for desktop** จาก google.com/drive/download แล้วล็อกอินบัญชี Google ของบริษัท
3. **Dropbox:** ติดตั้งโปรแกรม Dropbox จาก dropbox.com แล้วล็อกอินบัญชีของบริษัท
4. **โฟลเดอร์กลางในบริษัท (NAS):** ให้ฝ่ายไอทีเชื่อมคอมพิวเตอร์กับโฟลเดอร์ที่แชร์ในเครือข่าย
5. **เฉพาะเครื่องนี้:** ไม่ต้องเตรียมอะไร

2 เปิดลิงก์เข้าใช้งานในอีเมล


เปิดอีเมล “เปิดใช้งาน PENUM PM” บนคอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่ **ลิงก์เข้าใช้งานครั้งแรก** (ข้อ 1 ในอีเมล) แล้วเลือกเปิดด้วย Edge หรือ Chrome โปรแกรมจะเปิดหน้าตั้งค่าบริษัท และใส่รหัสเปิดใช้งานไว้ให้ที่หัวข้อ **0. รหัสเปิดใช้งาน** ตรวจว่าชื่อบริษัท ผู้ดูแลระบบ แพ็กเกจ และวันหมดอายุถูกต้อง



ชื่อบริษัทและผู้ดูแลระบบล็อกตามรหัส ถ้าไม่ถูกต้อง ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อออกรหัสใหม่ ลิงก์นี้ใช้ตั้งค่าครั้งแรกเท่านั้น ไม่ต้องส่งต่อให้พนักงาน

3 กรอกข้อมูลบริษัท


1. **บริษัท:** ชื่อไทยใส่ไว้ให้แล้วตามรหัส กรอกชื่ออังกฤษ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก สาขา โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ แล้วกด **อัปโหลดโลโก้** เลือกไฟล์รูปโลโก้
2. **ภาษีมูลค่าเพิ่ม:** ติ๊กถ้าบริษัทจด VAT
3. **เลขที่เอกสาร:** ใส่ตัวหน้าเลขที่ที่บริษัทใช้อยู่ หรือปล่อยว่างไว้ใช้แบบมาตรฐาน (QT- PO- INV- ...)



ข้อมูลนี้จะขึ้นหัวเอกสารทุกใบ แก้ภายหลังได้ที่ ตั้งค่า › ตั้งค่าบริษัท

4 ตั้ง PIN ผู้ดูแลระบบ แล้วกดบันทึก

เลื่อนลงไปที่ **4. ผู้ดูแลระบบ** ชื่อผู้ดูแลระบบใส่ไว้ให้แล้วตามรหัส ตั้ง PIN เป็นตัวเลข 4–8 หลัก สองช่องให้ตรงกัน แล้วกด **บันทึกและไปขั้นต่อไป**




จด PIN ผู้ดูแลระบบเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ผู้ดูแลระบบเป็นคนเดียวที่ตั้งและเปลี่ยน PIN ให้คนอื่นได้ ถ้าลืม ให้ติดต่อผู้ที่ส่งคู่มือนี้ให้คุณ

5 เลือกที่เก็บข้อมูล แล้วเลือกโฟลเดอร์ PENUM-PM

ที่หัวข้อ **ขั้นสุดท้าย** กดปุ่มที่เก็บที่บริษัทใช้ (OneDrive ถูกเลือกไว้ให้แล้ว) หน้าจอจะบอกขั้นตอนของแบบนั้น จากนั้นกด **เลือกโฟลเดอร์ PENUM-PM** สำหรับ OneDrive ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น:

1. กด **OneDrive** ที่แถบซ้าย (Google Drive: กดไดรฟ์ **Google Drive** › **ไดรฟ์ของฉัน** · Dropbox: กด **Dropbox**)
2. กด **โฟลเดอร์ใหม่** (New folder) ตั้งชื่อว่า **PENUM-PM** แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้น
3. กด **เลือกโฟลเดอร์** (Select Folder)
4. เบราว์เซอร์จะถามว่าอนุญาตให้แก้ไขไฟล์ไหม ให้กด **แก้ไขไฟล์** (Edit files) หรือ **อนุญาต**




โปรแกรมใช้เฉพาะโฟลเดอร์ PENUM-PM ไม่แตะไฟล์อื่น และสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติวันละครั้ง เก็บไว้ 30 วัน เปลี่ยนที่เก็บภายหลังได้ที่ ตั้งค่า › โฟลเดอร์ข้อมูล PENUM-PM

> **เฉพาะเครื่องนี้ (ไม่แชร์)** เหมาะกับบริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว พนักงานเครื่องอื่นและมือถือจะรับข้อมูลจากโฟลเดอร์ไม่ได้ ต้องส่งไฟล์กันทาง LINE หรืออีเมล

6 เพิ่มรายชื่อพนักงาน


เมนูซ้าย กด **ฝ่ายบริหาร** › **บุคคล** แท็บ **พนักงานและจัดคนลงหน้างาน** แล้วกด **+ เพิ่มพนักงาน** ทีละคน กรอกรหัส ชื่อ-สกุล **ฝ่าย** และ **ตำแหน่ง**



ฝ่ายและตำแหน่งกำหนดว่าพนักงานคนนั้นจะเห็นเมนูไหนบ้าง เช่น ฝ่ายบัญชีเห็นงานบัญชี ฝ่ายโครงการเห็นงานโครงการ

7 ตั้ง PIN ให้พนักงานแต่ละคน

เมนูซ้าย กด **ตั้งค่า** เลื่อนลงไปที่การ์ด **เข้าระบบด้วย PIN** กด **ตั้ง PIN** ท้ายชื่อแต่ละคน พิมพ์ตัวเลข 4–8 หลัก แล้วกด **OK** บอก PIN ให้เจ้าตัวเป็นการส่วนตัว



ตั้งแล้วช่อง PIN จะขึ้นว่า "ตั้งแล้ว" คนที่ยังไม่มี PIN จะเข้าใช้งานไม่ได้ ลืม PIN ก็กด เปลี่ยน PIN ที่เดียวกันนี้

8 แชร์โฟลเดอร์ PENUM-PM ให้พนักงาน

OneDrive:

1. เปิดเว็บ **onedrive.live.com** (หรือคลิกขวาที่ไอคอนเมฆ › **ดูออนไลน์**)
2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ **PENUM-PM** › **แชร์** (Share)
3. ใส่อีเมล Microsoft ของพนักงาน ตั้งสิทธิ์เป็น **แก้ไขได้** (Can edit) แล้วกด **ส่ง**


ที่เก็บแบบอื่น:

1. **Google Drive:** เปิด drive.google.com คลิกขวาโฟลเดอร์ PENUM-PM › **แชร์** ใส่อีเมลพนักงาน ตั้งสิทธิ์ **ผู้แก้ไข**
2. **Dropbox:** เปิด dropbox.com คลิกโฟลเดอร์ PENUM-PM › **แชร์** ตั้งสิทธิ์ **แก้ไขได้**
3. **โฟลเดอร์กลางในบริษัท (NAS):** ให้ฝ่ายไอทีให้สิทธิ์อ่านและเขียนโฟลเดอร์
4. **เฉพาะเครื่องนี้:** แชร์ไม่ได้ พนักงานคนอื่นใช้ร่วมไม่ได้

> แชร์เฉพาะคนในบริษัทเท่านั้น PIN ใช้แยกสิทธิ์ในโปรแกรม แต่คนที่เปิดไฟล์ในโฟลเดอร์ได้จะอ่านไฟล์ข้อมูลได้

9 การเข้าใช้งานครั้งต่อไป

เปิด **fongdabo.github.io/penum/pm/** (หรือกดไอคอนที่ติดตั้งไว้) จะเจอหน้า “เข้าใช้งาน PENUM PM” ช่องชื่อผู้ใช้เลือก **ผู้ดูแลระบบ** ใส่ PIN แล้วกด **เข้าใช้งาน** ใช้เสร็จกด **ออกจากระบบ** ที่แถบด้านบน



ส่วนที่ 2 · พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง

1 รับโฟลเดอร์ที่แชร์มา


เปิดอีเมลจาก OneDrive ที่ผู้ดูแลระบบแชร์ให้ กดเปิดลิงก์ ล็อกอินบัญชี Microsoft แล้วกด **เพิ่มทางลัดไปยังไฟล์ของฉัน** (Add shortcut to My files) โฟลเดอร์ PENUM-PM จะไปอยู่ใน OneDrive ของคุณ (Google Drive: เปิดลิงก์แล้วกด **เพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์** · Dropbox: กด **เพิ่มไปยัง Dropbox**)

2 ล็อกอิน OneDrive บนคอมพิวเตอร์

คลิกไอคอนรูปเมฆที่มุมขวาล่าง ล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกับข้อ 1 รอจนเห็นโฟลเดอร์ **PENUM-PM** ในโฟลเดอร์ OneDrive ของเครื่อง

3 เปิดโปรแกรม แล้วเชื่อมโฟลเดอร์


เปิด Edge หรือ Chrome ไปที่ **fongdabo.github.io/penum/pm/** กดการ์ด **เชื่อมโฟลเดอร์ PENUM-PM ที่มีข้อมูลบริษัทอยู่แล้ว** ในหน้าต่างเลือกโฟลเดอร์ กด **OneDrive** (หรือ Google Drive, Dropbox ตามที่บริษัทใช้) › เข้าโฟลเดอร์ **PENUM-PM** › กด **เลือกโฟลเดอร์** › กด **แก้ไขไฟล์** (อนุญาต)




อย่ากด “ตั้งค่าบริษัทใหม่” เพราะจะเป็นการสร้างบริษัทใหม่ที่แยกจากของบริษัทคุณ

4 เลือกชื่อตัวเอง ใส่ PIN

ช่องชื่อผู้ใช้เลือกชื่อของคุณ ใส่ PIN ที่ผู้ดูแลระบบให้มา แล้วกด **เข้าใช้งาน** คุณจะเห็นเฉพาะเมนูของฝ่ายตัวเอง





หน้าแรกของพนักงาน มีปุ่มยื่นใบลา ดูสลิปเงินเดือน และเมนูของฝ่ายอยู่ทางซ้าย

> วันต่อไปเปิดเว็บเดิมได้เลย ถ้าปุ่มด้านบนขึ้นว่า 📁 **กดเพื่อเปิดโฟลเดอร์ OneDrive** ให้กดปุ่มนั้น แล้วกด **อนุญาต** ใช้เสร็จกด **ออกจากระบบ** โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ร่วมกัน

ส่วนที่ 3 · พนักงานที่ใช้มือถือ ทีมหน้างาน

มือถือเปิดโฟลเดอร์ข้อมูลตรง ๆ ไม่ได้ จึงใช้วิธี **รับข้อมูล** เป็นไฟล์จากโฟลเดอร์ PENUM-PM และ **ส่งงาน** กลับเป็นไฟล์ลงโฟลเดอร์เดียวกัน คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่เปิดโปรแกรมไว้จะรวมงานให้เอง

1 ติดตั้งแอป OneDrive (หรือ Google Drive, Dropbox) และเปิดโฟลเดอร์ที่แชร์

ติดตั้งแอป **Microsoft OneDrive** จาก Play Store หรือ App Store ล็อกอินบัญชีที่ผู้ดูแลระบบแชร์โฟลเดอร์ให้ โฟลเดอร์ PENUM-PM จะอยู่ในหัวข้อ **แชร์** (Shared) ถ้าบริษัทใช้ Google Drive หรือ Dropbox ให้ติดตั้งแอปของบริการนั้นแทน แล้วเลือกแอปนั้นแทน OneDrive ในขั้นตอนต่อไป ปุ่มในโปรแกรมจะขึ้นชื่อที่เก็บที่บริษัทเลือก

2 ติดตั้ง PENUM PM ลงหน้าจอมือถือ

Android	iPhone
1. เปิด **fongdabo.github.io/penum/pm/** ด้วย **Chrome** 2. กด ⋮ มุมขวาบน 3. กด **ติดตั้งแอป** หรือ **เพิ่มลงในหน้าจอหลัก** 4. กด **ติดตั้ง**	1. เปิด **fongdabo.github.io/penum/pm/** ด้วย **Safari** 2. กดปุ่ม **แชร์** (สี่เหลี่ยมมีลูกศรชี้ขึ้น) 3. กด **เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม** 4. กด **เพิ่ม**


ต่อไปเปิดจากไอคอน PENUM PM บนหน้าจอได้เลย

3 รับข้อมูลบริษัทครั้งแรก

เปิด PENUM PM บนมือถือครั้งแรก กดปุ่ม **⬇ รับข้อมูลจากบริษัท (OneDrive)** (ครั้งต่อไปใช้ปุ่ม **⬇ รับข้อมูลล่าสุด** ในการ์ด งานหน้างานวันนี้) หน้าต่างเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น

- **Android:** กดเมนู ☰ มุมซ้ายบน › **OneDrive**
- **iPhone:** กด **เลือกดู** (Browse) › **OneDrive**

เข้าโฟลเดอร์ **PENUM-PM** (อยู่ใน **แชร์**) แล้วแตะไฟล์ **penum-pm.json**



4 เลือกชื่อตัวเอง ใส่ PIN


เหมือนบนคอมพิวเตอร์ เลือกชื่อ ใส่ PIN แล้วกด **เข้าใช้งาน**



5 ทำงาน แล้วส่งงานเข้าระบบ

ในการ์ด **งานหน้างานวันนี้** เขียนรายงานประจำวัน ถ่ายรูป ตรวจความปลอดภัย หรือยื่นใบลา เสร็จแล้วกด **⬆ ส่งงานเข้าระบบ**

- **Android:** เลือกแอป **OneDrive** › โฟลเดอร์ **PENUM-PM** › กด **อัปโหลด** (หรือ ✓)
- **iPhone:** เลือก **บันทึกไปยังแอปไฟล์** (Save to Files) › **OneDrive** › **PENUM-PM** › กด **บันทึก**



ก่อนเริ่มงานแต่ละวัน กด **⬇ รับข้อมูลล่าสุด** ก่อน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่คนอื่นเพิ่มไว้

> ไม่มี OneDrive ในมือถือ: ส่งไฟล์ที่ได้จากปุ่ม ⬆ ส่งงานเข้าระบบ ทาง LINE หรืออีเมลให้ผู้ดูแลระบบ แล้วผู้ดูแลระบบกด **ตั้งค่า** › **นำเข้างานจากมือถือ**

ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	วิธีแก้
ปุ่มเลือกโฟลเดอร์กดไม่ได้	ใช้ Edge หรือ Chrome บนคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ Firefox, Safari หรือมือถือ
ลืม PIN	ให้ผู้ดูแลระบบกด ตั้งค่า › เข้าระบบด้วย PIN › **เปลี่ยน PIN** ท้ายชื่อของคุณ
ไม่เห็นชื่อตัวเองในหน้าเข้าใช้งาน	ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ตั้ง PIN ให้ หรือยังไม่ได้เพิ่มชื่อในหน้าบุคคล
ข้อมูลในเครื่องไม่ตรงกับคนอื่น	ตรวจว่าโปรแกรม OneDrive, Google Drive หรือ Dropbox บนเครื่องซิงก์เสร็จแล้ว แล้วกดปุ่ม 📁 ที่แถบด้านบน › **บันทึกและดึงข้อมูลตอนนี้**
งานจากมือถือยังไม่เข้า	ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโฟลเดอร์เปิดโปรแกรมไว้ และไฟล์ที่ส่งต้องอยู่ในโฟลเดอร์ PENUM-PM
ขึ้นว่ารหัสไม่ถูกต้อง	คัดลอกลิงก์จากอีเมลให้ครบทั้งบรรทัด ถ้ายังไม่ได้ ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อออกรหัสใหม่
เพิ่มพนักงานเกินจำนวนในแพ็กเกจไม่ได้	จำนวนผู้ใช้นับผู้ดูแลระบบและพนักงานที่ตั้ง PIN แล้ว ดูได้ที่ ตั้งค่า › **สิทธิ์การใช้งาน** ถ้าต้องการเพิ่ม ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อเปลี่ยนแพ็กเกจ
ต่ออายุหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ	เมื่อได้อีเมลต่ออายุ ผู้ดูแลระบบเปิดลิงก์ในอีเมล หรือคัดลอกรหัสไปวางที่ ตั้งค่า › สิทธิ์การใช้งาน แล้วกด **ใช้รหัสนี้** ข้อมูลเดิมอยู่ครบ
เลยวันหมดอายุ	มีช่วงผ่อนผัน 7 วัน หลังจากนั้นโปรแกรมเปิดดู พิมพ์ และดาวน์โหลดไฟล์สำรองได้ แต่แก้ไขไม่ได้จนกว่าจะต่ออายุ ข้อมูลไม่หาย
เผลอกด “ตั้งค่าบริษัทใหม่”	กด ยกเลิก ถ้ากดบันทึกไปแล้ว ไปที่ เมนู › เริ่มบริษัทใหม่ แล้วเลือกเชื่อมโฟลเดอร์ใหม่ ข้อมูลในโฟลเดอร์เดิมไม่หาย

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผู้ที่ส่งคู่มือนี้ให้คุณ · คู่มือนี้ทำจาก PENUM PM เวอร์ชัน 3.47 (ตุลาคม 2569) ภาพหน้าจอเป็นบริษัทตัวอย่าง