

UOS 系统云应用

RG-RCO_V5.3_R1X5 使用指导

文档版本 V1.0

归档日期 2021-12-28

copyright © 2021 锐捷网络

版权声明

copyright © 2021 锐捷网络

保留对本文档及本声明的一切权利。

未得到锐捷网络的书面许可,任何单位和个人不得以任何方式或形式对本文档的部分或全部内容进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其部分或全部用于商业用途。



本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

免责声明

您所购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束,本文档中描述的部分或全部产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,锐捷网络对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。锐捷网络保留在没有任何通知或者提示的情况下 对文档内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导。锐捷网络在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠,但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏,本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

读者对象

本书适合下列人员阅读

- 网络工程师
- 技术推广人员
- 网络管理员

技术支持

● 锐捷网络官方网站: http://www.ruijie.com.cn

● 锐捷网络官方网站服务与支持版块: http://www.ruijie.com.cn/fw/

● 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔: http://ocs.ruijie.com.cn

● 锐捷网络7*24h技术服务热线:4008-111-000

● 锐捷网络售后服务工具——小锐云服:<u>http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/</u>

● 锐捷网络技术支持与反馈信箱:4008111000@ruijie.com.cn





小锐云服APP

锐捷服务公众号

本书约定

1. 图形界面格式约定

界面图标	解释	举例
<>	按钮	<确定>
0	菜单项,弹窗名称,页面名称,标签页的名称	菜单项"系统设置"可简化[系统设置]
>>	分级页面,子菜单项	选择[系统设置]>>[系统管理员]
ш	配置项,提示信息,链接	如提示框提示"保存配置成功" 点击"开启"选项 点击"忘记密码"链接

2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方,这些标志的意义如下:



表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息,可能导致数据丢失或设备损坏。



▲ 注意

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息,可能导致功能失效或性能降低。

i

前 说明

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息,不会导致严重后果。

✓ 产品/版本支持情况

用于提供产品或版本支持情况的说明。

3. 说明

本手册中展示的部分信息(如产品型号、描述、端口类型、软件界面等)仅供参考,具体信息请以实际使用的产 品版本为准。

目 录

月	前 言	i
1	1 概述	1
2	2 UOS系统云应用使用指导	1
	2.1 基本操作	1
	2.1.1 登录云应用	1
	2.1.2 使用云应用	2
	2.1.3 运行绿色软件	4
	2.1.4 切换输入法	5
	2.2 使用业务系统	6
	2.2.1 打开业务系统	6
	2.2.2 下载文件	6
	2.3 使用WPS云应用	8
	2.3.1 打开文档	8
	2.3.2 编辑并保存文档	10
	2.3.3 新建文档	11
	2.3.4 打印文档	13
	2.4 使用微信云应用	14
	2.4.1 接收文件	14
	2.4.2 发送文件	16
	2.4.3 查看所有聊天文件	17
	2.5 使用U盘	18
	2.5.1 设置外设使用范围	18
	2.5.2 拷贝文件	19

概述

在国家推广使用应用创新系统且要求"实替实用"的政策下,应用创新系统对Windows系统应用软件存在不兼容 等问题,锐捷云桌面推出"独享应用虚拟化解决方案",就是在应用创新终端上,通过安装云应用客户端可方便 访问Windows上应用软件。

2 UOS 系统云应用使用指导


UOS用户使用云应用与在Windows系统上使用软件操作一致。



🛕 注意

以下所有文件保存路径截图均以隐藏应用主机磁盘后的截图,隐藏应用主机磁盘后,Windows应用主机的O盘与 UOS系统映射关系为: UOS系统的桌面目录对应Windows本地磁盘(O:)中的桌面目录, UOS系统的视频/音乐 /图片/文档/下载目录对应Windows本地磁盘(O:)中的视频/音乐/图片/文档/下载目录。

图2-1 重定向应用数据保存路径映射



2.1 基本操作

2.1.1 登录云应用

【前置条件】

管理员需要提供云应用用户名及密码,应用创新终端用户通过用户认证登录云应用客户端。

【操作步骤】

双击"锐捷云应用"客户端,输入云应用的用户名及密码进行登录。

图2-2 登录




用户登录成功后,会在桌面上刷新出当前用户绑定的应用镜像中带有"v"字的已发布应用图标。

- 前 说明
- 首次登录,需要修改密码。
- IDV终端登录进入本地系统后,会自动登录获取发布应用,不需要再次登录。
- VDI终端如需保持开机后自动登录, 可勾选"记住密码"。

2.1.2 使用云应用

- (1) 启动云应用。用户双击应用图标时,会先判断应用主机是否启动。
 - o 若应用主机未启动会提示"资源申请中请稍后...",等待应用主机启动。
 - 。 若应用主机已经启动,双击应用,则提示"应用启动中请稍后…",直到应用成功打开。


图2-3 启动云应用提示



(2) 使用云应用打开本地文件。

本地文件的打开方式需将云应用设为默认程序。用户双击本地文件打开,修改文件默认保存在本地。若使用云应用新建文件后需要将文件保存至本地,可以选择"另存为",路径选择Windows的本地磁盘(O:),例如O盘中的"桌面"目录即为本地UOS桌面目录。

图2-4 选择默认程序




前 说明

- 若Windows的本地磁盘(O:)盘符未被占用,则Windows的本地磁盘(O:)是UOS操作系统/home/用户名目录的映射,例如当前登录UOS系统用户test,映射目录就是/home/test。
- 若Windows的本地磁盘(O:)盘符被占用,则以英文字母顺序映射至下一个盘符,比如Windows的本地磁盘 (P:)盘符,依次类推。
- UOS操作系统/home/用户名目录相当于Windows本地磁盘(C:)盘的"用户"目录。
- Windows的本地磁盘(O:)的"桌面"目录就是本地UOS系统的桌面目录。

2.1.3 运行绿色软件

- (1) 解压缩绿色软件的压缩包。
- (2) 打开解压后的绿色软件文件夹,双击绿色软件运行程序。

图2-5 双击绿色软件程序



(3) 在弹出的提示框中,点击<运行>按钮后,即可开始使用绿色软件。

2.1.4 切换输入法

使用输入法云应用与用户在Windows系统内使用输入法体验一致,以"搜狗输入法"云应用为例:

- (1) 双击桌面上的"输入法管理器"云应用图标。
- (2) 在弹出的界面中,勾选"将搜狗设置为默认中文输入法",点击<确定>按钮。

图2-6 设置输入法



(3) 在编辑时,即可使用搜狗输入法云应用。

图2-7 输入法云应用



(4) 同时按下 "Shift+Ctrl" 键即可切换输入法。

2.2 使用业务系统

使用业务系统和下载文件等操作体验与本地PC一致,以下步骤以"锐捷云盘"业务系统为例。


2.2.1 打开业务系统

- (1) 双击底部任务栏的浏览器图标 , 打开浏览器。
- (2) 在网址栏输入"锐捷云盘"的IP地址,输入用户名与密码登录。

2.2.2 下载文件

- (1) 在文件夹中,找到需要下载的文件。
- (2) 点击文件名右侧 图标,点击<下载原文件并打开>按钮。

图2-8 下载文件




(3) 文件下载后,点击"在文件夹中显示",找到文件下载路径,默认保存到本地计算机的"下载"目录。

图2-9 文件下载路径



图2-10 下载目录



2.3 使用 WPS 云应用



以下所有文件保存路径截图均以隐藏应用主机磁盘后的截图,管理员隐藏应用主机磁盘后,用户使用WPS云应用打开文档、编辑文档、保存文档和新建文档等操作体验与本地PC一致。

2.3.1 打开文档

用户首次打开文档可以将WPS设置为默认打开方式,之后直接双击文档,默认用WPS打开。

(1) 选择文档,右键鼠标,在菜单中点击"打开方式">>"选择默认程序"。

图2-11 选择打开方式



(2) 勾选WPS云应用后,点击<确定>按钮。

图2-12 勾选 WPS 云应用为默认程序




(3) WPS云应用打开文档后,用户可以查看文档。

2.3.2 编辑并保存文档

- (1) 使用WPS云应用打开文档后,可以编辑文档。
- (2) 编辑后,点击左上方的 图标,或者使用"Ctrl+S"快捷键保存文档,默认保存至文档原路径。 若需要另存为至其他路径,可以点击"文件" >> "另存为",选择文件格式后,选择文件保存路径。

图2-13 另存为文档



2.3.3 新建文档

- (1) 双击桌面上的WPS云应用图标,打开WPS。
- (2) 点击左侧菜单或者上方的<新建>按钮。

图2-14 新建文档



(3) 选择新建的文档类型,比如点击[新建文字]菜单下的<新建空白文字>按钮。

图2-15 新建空白文字



- (4) 在空白页面,输入文件内容,完成后点击左上角的图标。
- (5) 在弹出的保存路径窗口中,选择"我的桌面"后,点击<保存>按钮

图2-16 保存文件



成功保存后,用户桌面将显示新建的文档。


图2-17 桌面文件



2.3.4 打印文档

- (1) 双击WPS云应用,打开目标文档。
- (2) 点击"文件">>"打印"。

图2-18 打印文档



2.4 使用微信云应用

使用微信云应用通信、收发文档和保存文档等操作体验与本地PC一致。

2.4.1 接收文件

(1) 在微信聊天框中,选择文件,右键鼠标,点击<另存为>按钮。




点击"在文件夹中显示",可以查看文件所在路径。

图2-19 微信另存为文件



(2) 选择文件保存路径后,点击<保存>按钮,下图以保存在本地桌面为例。

图2-20 保存在本地桌面



2.4.2 发送文件

(1) 在微信聊天框中,点击 图标。

图2-21 发送文件




(2) 在弹出的文件路径中,选择需要发送的文件后,点击<发送>按钮。

2.4.3 查看所有聊天文件

- (1) 点击微信左侧菜单栏的 图标。
- (2) 可以查看接收和发送的所有文件。

图2-22 查看所有聊天文件



2.5 使用 U 盘

2.5.1 设置外设使用范围

当用户使用外设设备时,可根据实际需求指定外设使用位置。目前支持外设有U盘、Ukey、打印机和高拍仪等。 (1) 在底部任务栏,右键锐捷云应用托盘图标,在列表中选择"设备管理"。

图2-23 管理设备



- (2) 在列表中选择USB设备的使用模式。
 - o 当选择"共享访问",表示USB外设可以在云应用和本地桌面中同时使用。目前,仅存储设备和打印机 支持共享访问模式。

- o 当选择"云应用",表示USB外设只在云应用中使用。
- o 当选择"本地桌面",表示USB外设只在本地桌面中使用。

图2-24 重定向外设设备



前 说明


打印机和U盘等存储设备建议选择"共享访问"模式, 便于快速找到设备。

2.5.2 拷贝文件

1. 从 U 盘拷贝文件到本地桌面

- (1) 双击桌面上的"计算机"图标。
- (2) 双击U盘名称,进入U盘。
- (3) 找到目标文档,右键鼠标,在菜单中选择<复制>按钮。

图2-25 复制 U 盘内文档



(4) 在桌面空白处,右键鼠标,在菜单中选择<粘贴>按钮。

2. 从本地桌面拷贝文件到 U 盘

粘贴后,桌面将显示复制的文档。

- (1) 在桌面上选择目标文档,右键鼠标,在菜单中选择<复制>按钮。
- (2) 双击桌面上的"计算机"图标。
- (3) 双击U盘名称,进入U盘。
- (4) 在空白处,右键鼠标,在菜单中选择<粘贴>按钮。

粘贴后,U盘中将显示复制的文档。

UOS 系统云应用使用指导

图2-26 粘贴文件

