# Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

## Table of Contents

≤ Windows 7	2
≥ Windows 8	6
Windows Phone	11
Android	12
iPhone	14
Linux (Debian)	20


## ≤ Windows 7

1. Telepítsük fel a mellékelt *SecureW2 EAP Suite 1.1.3* programot, majd indítsuk újra a számítógépet! A komponensek közül elég a *TTLS*-t kiválasztani.


Install the attached *SecureW2 EAP Suite 1.1.3* software then restart your computer. It's only necessary to choose the *TTLS* component.




2. **Nyissuk meg a Vezérlőpultot és válasszuk a Hálózati és megosztási központot!** Open the *Control Panel* and choose the *Network and Sharing Center*.




3. **Kattintsunk** az *Új kapcsolat vagy hálózat beállítása* menüpontra! Click on the *Set up a new connection or network* item.




4. Kattintsunk a *Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz* menüpontra! Click on the *Manually connect to a wireless network* item.



5. **Töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint!** Fill in the data like below.




6. **Kattintsunk a** *Kapcsolat beállításainak módosítása* menüpontra! Click on the *Change connection settings* item.




7. A Biztonság fülön válasszuk ki a helyes hálózati hitelesítési módszert és kattintsunk a mellette lévő Beállítások gombra!

On the *Security* tab choose the appropriate network authentication method then click on the *Settings* button on its right side.



8. Kattintsunk a *Configure* gombra (új profilt is létrehozhatunk, ha szeretnénk)! Click on the *Configure* button (you can also create a new profile, if you'd like).




9. Töltsük ki az adatokat az egyes füleken az alábbiak szerint! A Username és Password mezőkbe értelemszerűen a saját bejelentkezési adatainkat írjuk! (Ha másik intézményhez tartozó (nem BME-s) felhasználóként szeretnénk csatlakozni, az outer identity értékét is változtatnunk kell, erről az adott intézmény ad pontosabb tájékoztatást.)
Fill in the data on the tabs like below. For the Username and Password fields you should use your own login data. (Would you like to log on with an account from a different institution (not BUTE), you should also change the outer identity value according to the details given by your institution.)




10. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.

### ≥ Windows 8


1. **Nyissuk meg a Vezérlőpultot és válasszuk a Hálózati és megosztási központot!** Open the *Control Panel* and choose the *Network and Sharing Center*.



2. Kattintsunk az Új kapcsolat vagy hálózat beállítása menüpontra! Click on the Set up a new connection or network item.




3. **Kattintsunk a** *Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz* menüpontra! Click on the *Manually connect to a wireless network* item.




4. Töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint!

Fill in the data like below.




5. **Kattintsunk a** *Kapcsolat beállításainak módosítása* menüpontra! Click on the *Change connection settings* item.




6. A *Biztonság* fülön válasszuk ki a helyes hálózati hitelesítési módszert és kattintsunk a mellette lévő *Beállítások* gombra!

On the *Security* tab choose the appropriate network authentication method then click on the *Settings* button on its right side.




7. Töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint! (Ha másik intézményhez tartozó (nem BME-s) felhasználóként szeretnénk csatlakozni, az *Identitásvédelem engedélyezése* alatti értékét is változtatnunk kell, erről az adott intézmény ad pontosabb tájékoztatást.)


Fill in the data like below. (Would you like to log on with an account from a different institution (not BUTE), you should also change the value under the *Enable identity privacy* checkbox according to the details given by your institution.)



8. **Csatlakozzunk a hálózathoz!** Connect to the network.



9. **Adjuk meg a saját bejelentkezési adatainkat!** Fill in the form with your own login data.




10. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.

# Windows Phone

1. Csatlakozzunk a hálózathoz és töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint! A Felhasználónév és Jelszó mezőkbe értelemszerűen a saját bejelentkezési adatainkat írjuk!

Connect to the network and fill in the data like below. For the *User name* and *Password* fields you should use your own login data.




2. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.

### **Android**


- 1. **Másoljuk fel a mellékelt** *addtrust.crt* **fájlt az SD-kártya gyökérkönyvtárába!** Copy the attached *addtrust.crt* file to the root directory of the SD card.
- 2. A Beállítások/Hely és biztonság (újabb verziókban Biztonság) menüben válasszuk a Hitelesítőadat-tároló részben (újabb verziókban Hitelesítési adatok tárolója) a Telepítés SD-kártyáról (újabb verziókban Telepítés tárhelyről) menüpontot! Amennyiben szükséges, válasszuk ki az addtrust.crt fájlt, a tanúsítvány nevének adjuk meg az addtrust szót, a hitelesítési adatok használatánál pedig a Wi-Fi opciót válasszuk! Ha most használjuk először az Android hitelesítőadat-tároló (újabb verziókban azonosítótároló) funkcióját, ezt is be kell állítanunk a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Under the Settings/Location and security (Security on newer versions) menu, in the Credential storage block choose the Install from SD card (Install from storage on newer versions) item. If needed, browse to the addtrust.crt file, set addtrust as the certificate name and choose Wi-Fi for the credential use. If you've never used the credential storage feature before, you need to set it up following the instructions given.



3. Csatlakozzunk a hálózathoz és töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint! Az Azonosító (újabb verziókban Azonosság) és Jelszó mezőkbe értelemszerűen a saját bejelentkezési adatainkat írjuk! (Ha másik intézményhez tartozó (nem BME-s) felhasználóként szeretnénk csatlakozni, a Névtelen azonosító (újabb verziókban Név nélküli identitás) értékét is változtatnunk kell, erről az adott intézmény ad pontosabb tájékoztatást.)


Connect to the network and fill in the data like below. For the Identity and Password fields you should use your own login data. (Would you like to log on with an account from a different institution (not BUTE), you should also change the Anonymous identity value according to the details given by your institution.)





4. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.


## iPhone


- 1. **Töltsük le és telepítsük az** *iPhone Configuration Utility* **programot!** Download and install the *iPhone Configuration Utility* software.
- 2. Hozzunk létre egy új profilt és végezzük el a beállításait az alábbiak szerint! A Username és Password mezőkbe értelemszerűen a saját bejelentkezési adatainkat írjuk! (Ha másik intézményhez tartozó (nem BME-s) felhasználóként szeretnénk csatlakozni, az Outer Identity értékét is változtatnunk kell, erről az adott intézmény ad pontosabb tájékoztatást.) Create a new profile and set it up like below. For the Username and Password fields you should use your own login data. (Would you like to log on with an account from a different institution (not BUTE), you should also change the Outer Identity value according to the details given by your institution.)














3. Csatlakoztassuk az eszközünket, majd miután kijelöltük, a *Configuration Profiles* fülön telepítsük rá a profilunkat!

Connect our device and select it. On the Configuration Profiles tab, install our new profile.

4. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.

## Linux (Debian)

1. Csatlakozzunk a hálózathoz és töltsük ki az adatokat az alábbiak szerint! A *Username* és *Password* mezőkbe értelemszerűen a saját bejelentkezési adatainkat írjuk! (Ha másik intézményhez tartozó (nem BME-s) felhasználóként szeretnénk csatlakozni, az *Anonymous identity* értékét is változtatnunk kell, erről az adott intézmény ad pontosabb tájékoztatást.) Connect to the network and fill in the data like below. For the *Username* and *Password* fields you should use your own login data. (Would you like to log on with an account from a different institution (not BUTE), you should also change the *Anonymous identity* value according to the details given by your institution.)



2. A beállítások mentése után a rendszer automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz, amint az elérhetővé válik.