


Алгоритм работы с планами выпуска

Создание работ

Основной сценарий:

Работа создается с помощью контекстного меню при клике на необходимый этап ПКМ (правая кнопка мыши) или с помощью кнопки контекстного меню (три точки в конце строки).




Можно, но не стоит так делать:


При проваливании в папку есть возможность добавить работу с помощью кнопки



в шапке плана. В данном случае работа появится в текущей вложенности. Логика работы - добавлять работу в текущий этап нахождения (примеры ниже).



В данном случае пункт плана сохранится в корневом этапе.



В данном случае пункт плана добавится в папку “В работе”.

Пример добавления работ по основным:

Для добавления работ по основным сервисам по умолчанию действуем след. образом:

1. В карточке работы указываем ссылку, происходит автозаполнение;
2. В случае, если работа по всем основным сервисам, то все поля заполняются автоматически. Сохраняем карточку.
3. Если скрипт необходимо выполнить по списку клиентов, то:
 - Оценить количество id/номеров аккаунтов в архиве, если их больше 3, то работу заводим по всем дистрибутивам основных сервисов;
 - Если список клиентов ≤ 3 , то необходимо проверить на каких приложениях они находятся и добавить скрипт по дистрибутиву, отдельно в поле указать необходимые приложения.




Если необходимо задать строгий порядок выполнения скриптов по клиентам, то в таком случае можно добавлять скрипт по клиентам точно по приложениям без указания дистрибутивов. Разница такого добавления описана [в разделе](#).

Изменение даты работы

Изменение даты работы - перенос пункта плана в другой план выпуска. При переносе пункт, в зависимости от ситуации, либо остается в исходном плане и переносится в конечный план, либо удаляется из исходного и переносится в конечный. (Подробно описано в [разделе "Элементы управления"](#))


Изменять дату можно при выборе работ(ы) с помощью ПМО и нажав в открывшемся меню “Изменить дату”, далее всплывет окно для выбора конечной даты для работы.



Клонирование работ

Клонирование работы - это создание полного дубля текущего элемента плана.

Выполняется с помощью контекстного меню при клике на необходимый этап ПКМ или с помощью кнопки контекстного меню (три точки в конце строки). После выполнения данных действий, открывается карточка клона работы для внесения необходимых изменений.



Перемещение работы


Перемещение работы - это изменение нахождения элемента плана внутри самого плана.

Drag-and-drop (перетаскивание)

Перемещение работы можно выполнять Drag-and-drop (перетаскиванием), с помощью переноса ее мышью в другое место плана или другой этап. Работает только с одним выбранным элементом.

Через ПМО

Перемещение работ(ы) можно осуществлять с помощью ПМО и выбором объекта(ов) для перемещения нажав на кнопку "Перенести" и выбрав необходимый этап. Перенос осуществляется внутри одного плана.




Удаление работ

Удаление - это удаление элемента плана из текущего плана.


Через контекстное меню.

Удалить работу можно с помощью контекстного меню при клике на необходимый этап ПКМ или с помощью кнопки контекстного меню (три точки в конце строки). Таким образом удалится только текущая выбранная работа или пустой этап.




Через ПМО.

Через ПМО можно удалять все выбранные работы и пустые и не пустые этапы. Выделяем необходимые элементы плана и в ПМО нажимаем кнопку удалить, соглашаясь на всплывающее предупреждение.



Быстрые настройки работ/этапов с карточки


Для подготовки планов выпуска ограничения запуска и время старта работ можно настраивать с текущего стенда, необходимо раскрыть список всех стендов и точно настроить необходимые параметры.



Переключение по стендам


Прогресс бар.

Переключение по стендам можно выполнять с помощью прогресс-бара, нажав на необходимый стенд.



Быстрый фильтр.

Переключение по стендам можно выполнять с помощью быстрого фильтра в правом верхнем углу плана.



Пересчет расхождений версий

Пересчет расхождений - это операция, которая включает в себя:

1. Определение расхождений версий приложений:

- Версия работы (типы Обновление, Разворот пакета данных, Внешнее приложение) указана не явно, без билда (например "22.3220").
- Версия в работе не соответствует версии приложения на стенде fix. Стенд указан в параметре облака "Управление версиями.Планы выпуска.СтендПроверкиВерсииДистрибутива", менять его не планируем.
- В хранилище дистрибутивов есть версия дистрибутива свежее, чем указана в работе (версии с патчем при этом не учитываются).

2. Определение расхождений значений полей работы с документом-основанием.

В случае несовпадения значений (в карточке и документе) на работе в реестре и в самой карточке будет отображаться уведомление.

3. Определение принадлежности элемента плана к облаку.


В случае если работа не должна выполняться в текущем облаке, будет отображаться




.

Когда и как запускается

1. Пересчет расхождений автоматически запускается ежедневно для планов "В работе" по расписанию в 09:00, 18:00, 21:00.
2. Запускается при запуске:
 - Этапа - проверка всех вложенных работ;
 - Работы - только для текущей запущенной работы.
3. Если необходимо выполнить пересчет вне расписания, то нужно нажать на кнопку пересчета расхождений. В таком случае пересчет будет выполнен для всех работ в плане.



Для актуализации значений всех полей в работе необходимо в карточке работы нажать “Обновить значение всех полей в карточке работы”.



Для актуализации значение конкретного поля (если горит треугольник уведомления), то необходимо нажать  у конкретного поля.




Повторное вытягивание значений полей из документа происходит в момент открытия карточки этой работы. При открытой карточке и параллельном изменении данных в документе, необходимо переоткрыть карточку работы для актуализации данных.

Синхронизация дистрибутивов


Точечная выгрузка.

Оптимально воспользоваться ПМО, выбрав одну или несколько работ/этапов и нажать на кнопку “Синхронизировать дистрибутивы”



Массовая выгрузка.

Необходима для выгрузки для всех элементов плана. Происходит при нажатии кнопки на панели быстрого доступа “синхронизировать дистрибутивы”.



Условия для выгрузки дистрибутивов указаны [по ссылке](#).