
Alumno: *Francisco Alía Rivero*

Módulo: Sistemas Operativos Monopuesto

(0222)

1. Elección del sistema operativo



- **Justificación del sistema operativo que utilizará la empresa**

La empresa utilizará como sistema operativo el Windows 11 ya que es un sistema muy intuitivo y sencillo de utilizar ahorrando así tiempos de explicación al personal de trabajo de como se usa. También este sistema operativo permite tener un mayor control sobre los usuarios y los permisos a la hora de ver, crear y modificar archivos, esto ayuda a mejorar la seguridad de toda la infraestructura de la empresa.


Aparte de estas ventajas he elegido este sistema operativo para mi empresa debido a que al tratarse de una tienda de ropa y objetos deportivos la única función que necesitan los equipos que no son el de administrador solo necesitan tener accesos a archivos y aplicaciones básicas como pueden ser hojas de cálculo o documentos, gestionar, ver y crear archivos limitados, poder navegar por la web de forma restringida... Es decir, la empresa al no necesitar de una potencia informática ni digital potente optamos por el sistema operativo de Windows 11 porque es el más intuitivo y sencillo de controlar.

2. Instalación del sistema operativo


Inicio de la instalación, selección del idioma.




Seleccionamos la opción de configuración de instalar Windows 11 y marcamos que aceptamos que se elimine todo para así instalarlo




En la siguiente imagen nos dice que si tenemos una clave de producto, como en este caso no la tenemos le daremos a "No tengo clave de producto"






Ahora nos pide seleccionar la imagen de Windows según las necesidades de nuestra empresa, en este caso he elegido el Windows 11 Pro



Seleccionamos la partición de disco donde queremos instalar el Windows





Luego de elegir la partición del disco ya podemos empezar la instalación




3. Configuración básica del sistema


Seleccionamos la región correspondiente, en mi caso España




Ahora nos pide que asignemos un nombre al dispositivo, le podemos poner el nombre que queramos y veamos más adecuado o omitir esta opción y en futuro cambiárselo. Si no se lo cambiamos se establecerá el nombre determinada que le da el sistema al equipo.



Configuramos el equipo para uso personal




Nos saldrá esta pestaña donde nos pedirá iniciar sesión con Microsoft, al ser un equipo para la empresa no iniciaremos sesión para no meter datos personales.




Para saltarnos este paso tendremos que hacer lo siguiente:

Shift + F10 → Abrir CMD y poner el comando startt ms-cxh:localonly


Con esto lograremos iniciar el equipo sin tener que iniciar sesión en Microsoft




Quando hayamos puesto el comando y darle a Enter nos saldrá la siguiente pestaña donde podremos dar nombre de usuario, contraseña y establecer las preguntas de seguridad al usuario del equipo.



EJEMPLO





Nos irán saliendo pestañas como las siguientes donde debemos marcar opciones para seguir con la configuración del sistema



→ Marcamos que no


Marcamos que no →






→ Marcamos Solo obligatorios


Marcamos que no →





→ Marcamos que no

Y ya terminaríamos toda la configuración necesaria del sistema y se iniciara el equipo correctamente



Cuando ya nos ha iniciado el equipo correctamente vamos a empezar a configurar la red para cada equipo.

Para llegar a la asignación de direcciones de IP tenemos que hacer lo siguiente:

Configuración → Red e Internet → Configuración de red avanzada → Ethernet

Luego en en **más opciones del adaptador** le damos a **editar**, dentro del desplegable que nos saldrá tenemos dar click en **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** y ahí ya podemos modificar tanto la IP como el DNS

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 2

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

→ Configuración PC de administración

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 3

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

→ Configuración PC 1 de Recepción

Configuración PC 2 de Recepción →

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 4

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir


Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

4. Gestión de usuarios

Lo siguiente que debemos hacer es la gestión y creación de los usuarios necesarios para nuestra empresa, en este caso necesitamos un usuario para el departamento de administración y dos usuarios de recepción


Vamos a acceder a la Administración de equipos. Llegamos ahí dando click derecho en el logo de Windows de la barra de tarea



Dentro de la administración de equipos entramos en la carpeta de Usuarios



Para crear usuarios nuevos debemos darle click derecho y nos saldra una pestaña donde nos da la opción de crear un usuario nuevo



Al darle a crear usuario nos saldrá una pestaña donde podremos darle datos necesarios al usuario y establecer su contraseña

Usuario nuevo

Nombre de usuario: Administración

Nombre completo: Jefe de administración

Descripción: Encargado del control de todos los datos de la empresa

Contraseña: ●●●●●●●●●●

Confirmar contraseña: ●●●●●●●●●●

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

Cuando tengamos ya creado el usuario ahora vamos a ir a establecerle en el grupo que queramos.

En mi caso como he creado el usuario para la administración vamos a hacerle miembro del grupo de administradores

Tenemos que dar click derecho encima del usuario que queremos modificar y entrar a propiedades

Establecer contraseña...

Todas las tareas >


Eliminar

Cambiar nombre


Propiedades

Ayuda


Nos saldrá una pestaña y deberemos ir a la parte de Miembro de




Ahí veremos al grupo que pertenece el usuario, al crearlo recientemente pertenece al grupo de usuario, entonces para hacerle miembro del grupo de administradores debemos darle a Agregar



Nos saldrá para buscar y seleccionar el grupo, buscaremos el grupo de Administradores y le daremos a aceptar



Ahora vemos que pertenece al grupo de administradores



Ahora creamos los usuarios para recepción que le daremos el nombre de Empleado1 y Empleado2.

Como de forma predeterminada al crear un usuario empieza formar parte del grupo de usuarios y no del de administradores no hará falta modificar sus propiedades

Usuario nuevo

Nombre de usuario: Empleado2

Nombre completo: Segundo equipo de recepción

Descripción: Atención al cliente

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

Propiedades de Empleado 1

General Miembro de Perfil

Empleado 1

Nombre completo: Primer equipo de recepción

Descripción: Atención al cliente

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

☐ La cuenta está bloqueada

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

5. Instalación de software necesario


Como sistema de navegación vamos a utilizar la web de Brave ya que aporta seguridad a la privacidad de nuestros dispositivos debido a la VPN que trae instaurada la web por defecto, es intuitiva aunque no sea la más común como puede ser google o chrome pero es tiene un uso muy similar y sencillo, y da respuestas de forma más rápida y concisa con apoyo de la IA sin seguir sugerencias por búsquedas anteriores o patrocinadores.

Para descargarla solo tenemos que buscarla en el navegador predeterminado que trae el sistema de windows, el Microsoft Edge.



Para el suite ofimática vamos a utilizar LibreOffice ya que es una aplicación sencilla de usar y que tiene varias aplicaciones como documentos, hojas de calculo...

El método para instalar el programa es igual que el de Brave, tenemos que buscarlo en el navegador



De software de gestión he elegido Factorial ya que es una web que da la capacidad de gestiones básicas, como la gestión de horario, automatización de fichajes, turnos y nóminas, ahorra tiempo de gestión e impulsa y ayuda a las empresas a darse a conocer.



6. Medidas básicas de seguridad

De medida de seguridad estableceremos el tener activo el firewall para que no haya entradas ni salidas a redes no deseadas, las contraseñas de los equipos serán controladas por el grupo de administración que darán las contraseñas, establecerán un cambio obligatorio cada 3 meses que las establecerá el gestor de administración.

Aparte les instalaremos un sistema de antivirus básico para prevenir ataques mediante la red y el entrar en sitios no deseados.

El sistema de los equipos serán actualizados de manera programada, vigilada y de forma manual por el equipo de administración, los equipos se actualizarán fuera del horario laboral.