

23-07-2025

Accesos, Permisos y Limitaciones

Actividad 2



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Accesos, Permisos y Limitaciones

Accesos, Permisos y Limitaciones

Suponiendo que somos el administrador de sistemas de una gran empresa nos piden lo siguiente:

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR


1. Identifica los accesos que ha realizado un usuario al sistema.

Para identificar los accesos de un usuario, deberemos consultar el Visor de eventos de Windows, específicamente los registros de seguridad que registran los intentos de inicio de sesión y otros eventos relacionados con la autenticación.

Pasos a realizar en tu sistema Windows:


✓ Abre el Visor de eventos:

- Presiona Windows + R para abrir el cuadro de diálogo "Ejecutar".
- Escribe eventvwr.msc y presiona Enter.
- Alternativamente, busca "Visor de eventos" en el menú Inicio y ábrelo.



✓ Navega a los Registros de seguridad:

- En el panel izquierdo del Visor de eventos, expande "Registros de Windows".
- Haz clic en "Seguridad".




Accesos, Permisos y Limitaciones

✓ **Filtra los eventos de inicio de sesión:**


El registro de Seguridad contiene muchos eventos. Para ver solo los accesos de usuario:

- En el panel de la derecha (o en el menú "Acción"), haz clic en "Filtrar registro actual...".
- En el campo "Id. de evento:", introduce los siguientes IDs de evento relacionados con inicios de sesión:
 - **4624:** Inicio de sesión correcto.
 - **4625:** Inicio de sesión con errores.
 - **4634:** Cierre de sesión correcto.
 - **4648:** Un intento de inicio de sesión usando credenciales explícitas (ej., "Ejecutar como otro usuario").
- Puedes también filtrar por "Usuario" específico si deseas ver los accesos de un usuario en particular.
- Haz clic en "Aceptar".



✓ **Revisa los eventos:**

La lista filtrada mostrará los inicios y cierres de sesión, así como los intentos fallidos. Haz doble clic en un evento para ver sus detalles (qué usuario, desde qué IP/máquina, tipo de inicio de sesión, etc.).




Accesos, Permisos y Limitaciones

2. Modifica los permisos de acceso de un recurso del sistema a un usuario.

Para modificar los permisos, tomaremos como ejemplo una carpeta en el disco duro, que es un recurso común. Pasos a realizar en tu sistema Windows:


✓ Crea una carpeta de prueba:

- Abre el "Explorador de archivos" (Windows + E).
- Navega a una unidad (ej., C:\) o crea una nueva carpeta en tu escritorio. Por ejemplo, crea una carpeta llamada C:\RecursoCompartido.



✓ Accede a las propiedades de seguridad de la carpeta:

- Haz clic derecho sobre la carpeta RecursoCompartido (o la que hayas elegido).
- Selecciona "Propiedades".
- Ve a la pestaña "Seguridad".




✓ Modifica los permisos:

- En la pestaña "Seguridad", verás una lista de "Nombres de grupo o usuario".
- Haz clic en "Editar..." para cambiar los permisos.
- Haz clic en "Agregar..."
- En el cuadro "Seleccionar usuarios o grupos", escribe el nombre de un usuario o grupo existente en tu sistema (ej., un usuario que hayas creado para pruebas, o un grupo como "Usuarios" o "Todos"). Haz clic en "Comprobar nombres" y luego en "Aceptar".

Accesos, Permisos y Limitaciones

- Ahora, con el usuario/grupo seleccionado en la lista "Nombres de grupo o usuario" de la ventana "Permisos para RecursoCompartido", puedes marcar o desmarcar las casillas para "Permitir" o "Denegar" los permisos.
- Haz clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar" en todas las ventanas.



✓ **Verifica los permisos (Opcional):**


- Inicia sesión con el usuario al que se modificó los permisos.
- Intenta acceder, modificar, crear o eliminar archivos en la carpeta RecursoCompartido para comprobar que los permisos se han aplicado correctamente.

3. Define limitaciones de uso de un recurso a los usuarios.

Para definir limitaciones de uso de un recurso (como el espacio en disco) a los usuarios, utilizaremos las Cuotas de Disco en Windows. Pasos a realizar en tu sistema Windows:

✓ **Accede a las propiedades de la unidad de disco:**


- Abre el "Explorador de archivos".
- Haz clic derecho en la unidad de disco a la que deseas aplicar cuotas (ej., Unidad (C:)).
- Selecciona "Propiedades".



Accesos, Permisos y Limitaciones


✓ **Ve a la pestaña "Cuota":**

- En la ventana de propiedades de la unidad, ve a la pestaña "Cuota".



✓ **Configura las cuotas de disco:**



- Haz clic en "Mostrar configuración de cuota...".
- Marca la casilla "Habilitar administración de cuotas".
- También puedes marcar "Denegar espacio en disco a los usuarios que superen el límite de cuota" (esto impedirá que el usuario guarde más datos una vez que alcance su límite). Si no lo marcas, solo se registrará un aviso.
- Marca "Establecer el espacio en disco que se puede utilizar para los usuarios nuevos en esta unidad".
 - "Limitar espacio en disco a": Define el tamaño máximo de almacenamiento que cada usuario puede usar (ej., 5 GB).
 - "Establecer nivel de advertencia en": Define un umbral en el que el sistema advertirá al usuario que se está acercando a su límite (ej., 4.5 GB).
- Haz clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar".



Accesos, Permisos y Limitaciones

✓ **Configurar entradas de cuota individuales (Opcional, si quieres definir límites específicos por usuario):**

- Una vez habilitadas las cuotas, en la misma ventana de "Configuración de cuota", haz clic en "Entradas de cuota...".
- Haz clic en "Cuota" en el menú superior y selecciona "Nueva entrada de cuota...".
- En el cuadro "Seleccionar usuarios", escribe el nombre de un usuario específico al que deseas aplicar un límite diferente o individual. Haz clic en "Comprobar nombres" y luego en "Aceptar".
- Para ese usuario, puedes ahora definir un "Límite de espacio en disco" y un "Nivel de advertencia" específicos que anulen la configuración predeterminada para usuarios nuevos.



Debemos recordar que, para realizar estas tareas, se necesitará acceso de administrador en el sistema Windows.