

SYSCOMP CORPORATION CO., LTD.

Workflow การทำงานของระบบ

Project Tracking — ระบบติดตามใบงานบริการ

เอกสารสรุปขั้นตอนการทำงาน บทบาทผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละส่วน
ของระบบ

จัดทำ: 8 กันยายน 2569

1. ภาพรวมระบบและผู้ใช้งาน


ระบบ Project Tracking ใช้ติดตามใบงานบริการ (warranty / maintenance / field-service) ตั้งแต่รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า จนถึงปิดงาน และออกรายงาน โดยมีผู้ใช้งาน 4 บทบาท สิทธิ์ต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ADMIN	SUPER_ENGINEERING	ENGINEERING	SALES
ผู้ดูแลระบบ - จัดการได้ทุกอย่างในระบบ - คนเดียวที่ลบงาน/ลบผู้ใช้ได้ - ดูประวัติการตรวจสอบ (Audit Log) ได้ - จัดการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด	หัวหน้าวิศวกร - จัดการงาน/ลูกค้าได้ทุกงานเหมือน ADMIN - แก้ไขงานของใครก็ได้ แต่ลบงานไม่ได้ - จัดการผู้ใช้/ดู Audit Log ไม่ได้ - ดูหน้า "ภาพรวม" (สถิติทีม) ได้	ช่าง/วิศวกร - สร้าง/แก้ไขงานที่ตัวเองแจ้งหรือรับผิดชอบ - เปลี่ยนสถานะงาน เริ่ม/พัก/ปิดงาน - จัดการลูกค้า/โปรเจกต์ได้ - ลบงานไม่ได้	ฝ่ายขาย - จัดการลูกค้า/โปรเจกต์/ผู้ติดต่อได้ - สร้าง/แก้ไข/ลบใบงานไม่ได้ - ไม่ถูกเลือกเป็นผู้รับผิดชอบงาน - ดู/ค้นหาใบงานและรายงานได้

โมดูลหลักในระบบ

 ลูกค้า (Customers) - ข้อมูลลูกค้า / ผู้ติดต่อ - โปรเจกต์, สัญญา, SLA - ไฟล์แนบระดับโปรเจกต์	 งาน (Tasks / Service Jobs) - สร้าง/มอบหมาย/ติดตามงาน - จับเวลาทำงานอัตโนมัติ - แนบไฟล์, ลิงก์ติดตามให้ลูกค้า	 ทีม (Team) - จัดการบัญชีผู้ใช้ (ADMIN) - กำหนดบทบาท/สิทธิ์
 รายงาน (Reports) - Export Excel ตามตัวกรอง - วันที่ / พนักงาน / ลูกค้า / สถานะ	 ภาพรวม (Overview) - สถิติทีม (ADMIN/หัวหน้าวิศวกรเท่านั้น) - เวลาเฉลี่ยต่องาน, งานรายบุคคล	 ประวัติการตรวจสอบ (Audit Log) - บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญ - ADMIN เท่านั้นที่ดูได้

2. แผนผังขั้นตอนการทำงานหลัก (End-to-End Flow)



ตลอดขั้นตอน ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานของตัวเองผ่านลิงก์สาธารณะได้โดยไม่ต้อง login และระบบจะแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติเมื่อมีการมอบหมายงานใหม่ หรือใกล้ครบกำหนดสัญญา

3. รายละเอียดแต่ละขั้นตอน และสิทธิ์การใช้งาน

1 ตั้งค่าลูกค้าและโปรเจค

บันทึกข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ และแบ่งงานเป็นโปรเจคย่อย พร้อมข้อมูลสัญญา (เลขที่, วันเริ่ม-สิ้นสุด, แจ้งเตือนล่วงหน้า) และ SLA (เวลาแก้ไข n วัน n ชม., เวลาตอบสนอง n ชม.) รวมถึงแนบไฟล์เอกสารประกอบ (เช่น สัญญาที่เซ็นแล้ว)

สิทธิ์: ADMIN หัวหน้าวิศวกร ช่าง/วิศวกร ฝ่ายขาย — ทำได้ทุกคนที่ login แล้ว (ไม่จำกัด role)

2 รับแจ้งปัญหา / สร้างใบงาน

เลือกลูกค้า/โปรเจค กำหนดประเภทงาน (WARRANTY, MA SERVICE — ระบุ CM/PM, PERCALL, OTHER) หัวข้อ รายละเอียด และมอบหมายผู้รับผิดชอบ (เลือกได้หลายคน) ระบบจะออกเลขที่ใบงาน (Job No.) ให้อัตโนมัติ

สิทธิ์สร้างงาน: ADMIN หัวหน้าวิศวกร ช่าง/วิศวกร ฝ่ายขาย — สร้างไม่ได้

3 มอบหมายและดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนสถานะงานตามความคืบหน้าจริง ระบบจะเริ่ม/หยุดจับเวลาทำงานให้อัตโนมัติตามสถานะ (ดูแผนภาพสถานะในหัวข้อถัดไป) และแก้ไขรายละเอียดงานได้ตลอดจนกว่าจะปิดงาน

สิทธิ์แก้ไข/เปลี่ยนสถานะ: ผู้แจ้งงาน, ผู้ถูกมอบหมาย, ADMIN หัวหน้าวิศวกร (จัดการได้ทุกงานแม้ไม่ใช่ผู้แจ้ง/ผู้รับผิดชอบ) — ฝ่ายขาย ทำไม่ได้เลย แม้จะเป็นผู้แจ้งเอง

สิทธิ์ลบงาน: ADMIN เท่านั้น (หัวหน้าวิศวกรก็ลบไม่ได้)

4 แนบไฟล์และแจ้งเตือน

แนบไฟล์รูปภาพ/PDF/Word ในใบงานหรือโปรเจคได้หลายไฟล์ ระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบทันทีเมื่อถูกมอบหมายงานใหม่ และแจ้งเตือน ADMIN ทุกคืนเมื่อสัญญาของโปรเจคใกล้ครบกำหนดตามที่ตั้งไว้

สิทธิ์แนบ/ลบไฟล์: เงื่อนไขเดียวกับสิทธิ์แก้ไขงาน (ผู้แจ้ง/ผู้รับผิดชอบ/ADMIN/หัวหน้าวิศวกร) — ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทุกคนที่ login

5 ลูกค้าติดตามสถานะงาน

ลูกค้ากดลิงก์ติดตามงาน (ส่มไม่สามารถเดาได้ ไม่ใช่เลขใบงาน) ดูสถานะและความคืบหน้าได้โดยไม่ต้อง login ระบบซ่อนชื่อผู้แจ้งและผู้รับผิดชอบเพื่อความเป็นส่วนตัว


สิทธิ์: เปิดสาธารณะ ไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้

6 ปิดงาน และดูรายงานผล

เมื่อสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ระบบบันทึกเวลาที่ใช้ทำงานจริงทั้งหมด สามารถนำไปเทียบกับ SLA ของโปรเจคได้ ดูสรุปผลงานผ่านหน้า "รายงาน" (export Excel) หรือหน้า "ภาพรวม" (สถิติทีม/รายบุคคล)

หน้ารายงาน (Export Excel):	ทุกคนที่ login ได้
หน้าภาพรวม (สถิติทีม/รายบุคคล):	ADMIN หัวหน้าวิศวกร เท่านั้น
ประวัติการตรวจสอบ (Audit Log):	ADMIN เท่านั้น

4. แผนภาพสถานะของใบงาน (Job Status & การจับเวลา)



กติกการจับเวลา: นาฬิกาจะเดินเฉพาะตอนสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ" เท่านั้น หากกดพักงานหรือปิดงาน เวลาที่เดินไปแล้วจะถูกบวกสะสมไว้ และถ้ากลับมาทำงานต่อ (จากพักงาน) นาฬิกาจะเดินต่อจากเวลาสะสมเดิม ไม่เริ่มนับใหม่

5. ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งานตาม Role

การใช้งาน	ADMIN	หัวหน้าวิศวกร (SUPER_ENGINEERING)	ช่าง/วิศวกร (ENGINEERING)	ฝ่ายขาย (SALES)
จัดการลูกค้า/โปรเจค/ผู้ติดต่อ	✓	✓	✓	✓
สร้างใบงานใหม่	✓	✓	✓	✗
แก้ไข/เปลี่ยนสถานะงานของตัวเอง	✓	✓	✓	✗
แก้ไข/เปลี่ยนสถานะงานของคนอื่น	✓	✓	✗	✗
ลบใบงาน	✓	✗	✗	✗
ถูกเลือกเป็นผู้รับผิดชอบงาน	✓	✓	✓	✗
ดูหน้ารายงาน (Export Excel)	✓	✓	✓	✓
ดูหน้าภาพรวม (สถิติทีม)	✓	✓	✗	✗
ดูประวัติการตรวจสอบ (Audit Log)	✓	✗	✗	✗
จัดการบัญชีผู้ใช้ (เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน role)	✓	✗	✗	✗