МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

ТЕМА: Трансляции, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера.

Студент гр. 9382	 Рыжих Р.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Изучить основные принципы трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера.

Ход работы.

Часть 1.

- 1. Загружены файлы HELLO1.asm, HELLO2.asm, MASM.exe, LINK.exe, AFDPRO.exe в каталог C:\Users\79215\Desktop\Program-ming\Prog_2course\ORGEVM\Lab1_ORGEVM\comp_arch\labs\tools.
- 2. Запущена программа DOSBox, смонтирован виртуальный диск С: в каталоге при помощи mount C C:\Users\79215\Desktop\Program-ming\Prog_2course\ORGEVM\Lab1_ORGEVM\comp_arch\labs\tools.
- 3. Просмотрена программа в режиме редактирования, изучена структура и реализация каждого сегмента программы. Строка-приветствие преобразована в соответствии с личными данными.
- 4. В DOS осуществлен переход на виртуальный диск при помощи команды С:
 - 5. Протранслирована программа с помощью строки:

> MASM HELLO1.asm

По ходу трансляции создается объектный файл HELLO1.obj. Во время её выполнения ошибок не было обнаружено.

6. Скомпонован загрузочный модуль HELLO1.exe с помощью строки:

> LINK HELLO1.obj

В результате работы линковщика создается загрузочный модуль HELLO1.exe.

- 7. Запущена программа в автоматическом режиме путем набора строки: > HELLO1.exe
- 8. Вывод программы:
 - > Hello from Ryzhikh Roman, group 9382

9. Выполнен запуск программы HELLO1.exe в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды, используя отладчик и соответственно команду:

> AFDPRO HELLO1.exe.

Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с помощью клавиш F7 - F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Содержимое сегментных регистров до старта программы: CS:1A05, DS:19F5, ES:19F5, SS:1A0A, HS:19F5, FS:19F5

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	до выполнения.	После выполнения
0010	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 0010	(IP) = 0013
0013	MOV DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 0013	(IP) = 0015
0015	MOV DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	MOV AH,09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	INT 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	MOV AH,4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	INT 21	CD21	(AX) = 4C07	(AX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 19F5
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(IP) = 001E	(IP) = 0010

Часть 2.

- 1. Просмотрена программа HELLO2.asm в режиме редактирования, изучена ее структура и реализация каждого сегмента программы. Строкиприветствия преобразованы в соответствии с личными данными.
- 2. Выполнена трансляция программы HELLO2.asm с помощью транслятора MASM и команды:

>MASM HELLO2.asm

В результате чего получился объектный файл HELLO2.asm. В процессе трансляции ошибок не обнаружено.

3. Используя линковщик LINK, создан загрузочный модуль HELLO2.exe. Использована команда:

>LINK HELLO2.obj

4. Выполнена программа HELLO2.exe в автоматическом режиме и проконтролировано, что она работает корректно: в консоль выводится:

>Hello Worlds!

>Hello from Ryzhikh Roman, group 9382

5.Запущена программа HELLO2.exe в пошаговом режиме, используя отладчик AFDPRO с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команд.

Содержимое сегментных регистров до старта программы: CS:1A08, DS:19F5, ES:19F5, SS:1A05, HS:19F5, FS: 19F5.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Команды	код команды	код команды	До выполнения	После выполнения
0005	PUSH DS	1E	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(SP) = 0018	(SP) = 0016
			(IP) = 0005	(IP) = 0006
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000

0006	SUB AX, AX	2BCO	(AX) = 0000	(AX) = 0000
	,		(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(SP) = 0016	(SP) = 0016
			(IP) = 0006	(IP) = 0008
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
0008	PUSH AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0008	(IP) = 0009
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 0000	+4 0000
0009	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 0009	(IP) = 000C
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 19F5
			+4 0000	+4 000
000C	MOV DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 19F5
			+4 000	+4 0000
000E	MOV DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 19F5
			+4 0000	+4 0000
0011	CALL 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0011	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5

0000	MOV AH,09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0905
0000	WIO V AII,07	D407	(DX) = 1A07 (DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 0000 (DS) = 1A07
			(SP) = 1A07 (SP) = 0012	(SP) = 1A07 (SP) = 0012
			(SI) = 0012 (IP) = 0000	(IP) = 0004
			Stack +0 0014	Stack +0 0014
			+2 0000	+2 0000
0002	INIT 01	CD21	+4 19F5	+4 19F5
0002	INT 21	CD21	(AX) = 0905	(AX) = 0905
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0002	(IP) = 0002
			Stack +0 0014	Stack +0 0014
			+2 0000	+2 0000
			+4 19F5	+4 19F5
0004	RET	C3	(AX) = 0905	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0002	(IP) = 0014
			Stack +0 0014	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
0014	MOV DX,0010	BA1000	(AX) = 0907	(AX) = 0908
			(DX) = 0000	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 0014	(IP) = 0017
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 19F5
			+4 0000	+4 000
0017	CALL 0000	E8E6FF	(AX) = 0908	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 001A
			+2 19F5	+2 0000
			+4 000	+4 19F5
0000	MOV AH,09	B409	(AX) = 0907	(AX) = 0907
	,		(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0000
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			+2 0000	+2 0000
			+4 19F5	+4 19F5
	l.	J	1	1

0002	INT 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0004
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			+2 0000	+2 0000
			+4 19F5	+4 19F5
0004	RET	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
001A	RET Far	СВ	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0000
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
0000	INT 20	CD20	(AX) = 0907	(AX) = 0000
			(DX) = 0010	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 19F5
			(SP) = 0000	(SP) = 0000
			(IP) = 0000	(IP) = 0005
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы была освоена трансляция, изучено, как происходит выполнение и отладка программ на языке Ассемблера, а также разобраны структуры приведенных в работе программ.

Приложение.

Текст файла HELLO1.asm

```
DOSSEG
                                                        ; Задание
сегментов под ДОС
        .MODEL SMALL
                                                         ; Модель
памяти-SMALL(Малая)
        .STACK 100h
                                                    ; Отвести под
Стек 256 байт
        .DATA
                                                         ; Начало
сегмента данных
    Greeting LABEL BYTE
                                                          ; Текст
приветствия
        DB 'Hello from Ryzhikh Roman, group 9382',13,10,'$'
        .CODE
                                                ; Начало сегмента
кода
       mov ax, @data
                                                  ; Загрузка в DS
адреса начала
       mov ds, ax
                                              ; сегмента данных
       mov dx, OFFSET Greeting
                                                  ; Загрузка в dx
смещения
                                             ; адреса текста при-
ветствия
     DisplayGreeting:
       mov ah, 9
                                                  ; # функции ДОС
печати строки
        int 21h
                                                 ; вывод на экран
приветствия
       mov ah, 4ch
                                                  ; # функции ДОС
завершения программы
        int 21h
                                           ; завершение программы
и выход в ДОС
       END
```

Текст файла HELLO2.asm

EOFLine EQU '\$'

```
AStack SEGMENT STACK
DW 12 DUP(?)

AStack ENDS
DATA SEGMENT
HELLO DB 'Hello World!', OAH, ODH, EOFLine
```

GREETING DB 'Hello from Ryzhikh Roman, group 9382\$', OAH,

ODH, EOFLine

DATA ENDS CODE SEGMENT

ASSUME CS:Code DS:DATA SS:STACK

WriteMsg PROC NEAR

mov AH,9 int 21h

ret

WriteMsg ENDP

Main PROC FAR

push DS

sub AX, AX

push AX

mov AX, DATA mov DS, AX

mov DX, OFFSET HELLO

call WriteMsg

mov DX, OFFSET GREETING

call WriteMsg

ret

Main ENDP CODE ENDS

END Main