CHECKBOX e RADIO

CHECKBOX

Usado para questões de sim/não ("questões de marcar x"), sendo representado por um botão, que é marcado/desmarcado quando clicado.

Mais de uma opção com mesmo atributo NAME e diferentes atributos VALUES podem ser selecionadas, simulando uma Lista de Seleção Múltipla.
Quando temos muitas opções é mais recomendado o uso da <u>Lista de Seleção Múltipla</u> .
Quais dos esportes abaixo você pratica? ☐ natação ☐ ginástica ☐ vôlei ☐ futebol
RADIO
Similar ao CHECKBOX, mas no RADIO somente uma opção pode ser selecionada.
Quando uma opção RADIO é marcada, esta só será desmarcada quando outra opção RADIO com mesmo NAME for selecionada.
O INPUT tipo RADIO é melhor empregado quando queremos representar poucas opções. No caso de termos muitas opções é mais recomendado o uso do <u>MENU</u> .
Qual o seu sexo? O feminino O masculino

Atributos Válidos do Identificador INPUT para CHECKBOX e RADIO.

- NAME: é o nome simbólico deste campo do formulário.
 - Exemplo 1: usando CHECKBOX para simular uma Lista de Seleção Múltipla.

```
<form>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="OPCAO" VALUE="op1"> opção1
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="OPCAO" VALUE="op2"> opção2
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="OPCAO" VALUE="op3"> opção3
</form>
opção1
opção2
opção3
```

• Exemplo3: Como já vimos acima, uma opção tipo RADIO só é desmarcada quando outra opção RADIO com mesmo NAME for selecionada.

```
<form>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="OPCAO" VALUE="op1"> opção1
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="OPCAO" VALUE="op2"> opção2
</form>
O opção 1 O opção 2
```

```
<form>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="OPCAO1" VALUE="op1"> opção1
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="OPCAO2" VALUE="op2"> opção2
</form>

○ opção 1 ○ opção 2
```

• VALUE: é um atributo obrigatório que especifica o valor do INPUT quando este botão é selecionado (botões não selecionados são desconsiderados durante a submissão dos dados). O valor *default* para "checkbox" e "radio" é *on*.

Se muitos botões RADIO tiverem **mesmo NAME** e **nenhum atributo VALUE** especificado, todos assumirão **o mesmo valor** *default* **on**, e o servidor não será capaz de dizer qual botão está selecionado.

- CHECKED: especifica que este botão "checkbox" ou "radio" é selecionado por default.
 - Exemplo 4:

opção2opção3

Exercícios

1. Qual dos tipos de INPUT abaixo é representado por um botão, que é marcado/desmarcado quando clicado?

- O RADIO
- CHECKBOX
- 2.Qual dos tipos de INPUT abaixo é representado por um botão, que quando marcado só é desmarcado quando outro botão de mesmo TYPE e NAME é selecionado?
- RADIO
- CHECKBOX
- 3.Qual dos tipos de INPUT abaixo permite que mais de uma opção de mesmo TYPE e NAME sejam selecionadas?

- O RADIO
- CHECKBOX
- 4.Qual dos tipos de INPUT abaixo não permite que mais de uma opção de mesmo TYPE e NAME sejam selecionadas?
- RADIO
- CHECKBOX
- 5. Qual o único atributo não obrigatório para os INPUTS tipo CHECKBOX e RADIO, e que permite a seleção de uma opção automaticamente?
- O NAME
- VALUE
- O CHECKED

Conferir respostas

Cancelar





