ESTOPMOUYON

Escuela para Animadores
ROSARIO

MANUAL DE USO

ESTOPMOUYON

Creá animaciones stop motion cuadro a cuadro con tu celular. Simple, rápido y sin instalaciones raras.

v1.0

PWA instalable

CAPÍTULO 01

¿Qué es ESTOPMOUYON?

ESTOPMOUYON es una app para crear animaciones stop motion con la cámara de tu celular o compu. Capturás fotos cuadro a cuadro, las repas en una línea de tiempo, las reproducís a la velocidad que quieras y las exportás como video o GIF para compartir.

> ★ **Para quién es:** animadores principiantes, docentes, chicos en taller de animación, creadores de contenido corto. No necesita conocimientos técnicos previos.

CAPÍTULO 02

Cómo instalar la app

ESTOPMOUYON es una **PWA**: se instala desde el navegador como una app más, sin pasar por tiendas. Después de instalarla, abre desde el ícono del celu como cualquier otra app.

En Android (Chrome)

1. Abrí en Chrome el link que te pasaron (termina en `gabrielyuvone.github.io/Estopmouyon`)
2. Esperá unos segundos a que cargue la cámara y aceptá el permiso
3. Tocá el menú ⋮ arriba a la derecha de Chrome
4. Elegí **"Agregar a pantalla de inicio"**
5. Confirmá el nombre "ESTOPMOUYON" → listo, aparece el ícono en tu home

En iPhone / iPad (Safari)

1. Abrí en **Safari** el link (no funciona desde Chrome en iOS)
2. Tocá el botón **Compartir** (cuadrado con flecha hacia arriba, abajo al centro)
3. Desplazate y tocá **"Agregar a pantalla de inicio"**
4. Confirmá → el ícono aparece en la home

⬇ **Botón flotante "Instalar app":** en Android Chrome, después de usar la app unos segundos, aparece un botón amarillo abajo "⬇ Instalar app". Tocalo para instalar sin ir al menú.

CAPÍTULO 03

La pantalla principal

Al abrir ESTOPMOUYON ves tres zonas: el **header arriba** con los logos y botones de acceso rápido, la **cámara al centro** con los controles de captura superpuestos, y la **línea de tiempo abajo** con las miniaturas de tus cuadros.

Botones del header (arriba)

- 📁 **Proyectos** — Abrir, crear o borrar proyectos
- ⚙️ **Ajustes** — Cambiar orientación, resolución, FPS
- ▶ **Reproducir** — Ver la animación que armaste
- 💾 **Exportar** — Generar MP4 o GIF para compartir

Controles sobre la cámara

- 🔄 **Cambiar cámara** — Frontal o trasera
- 🎴 **Onion skin** — Ver el cuadro anterior encima
- ⊞ **Cuadrícula** — Guías para encuadrar mejor
- ↩ **Deshacer** — Revierte la última acción
- 🗑 **Eliminar último** — Borra el último cuadro capturado
- ⚡ **FPS** — Velocidad de reproducción
- 📐 **Aspecto** — Horizontal, vertical o cuadrado
- 💡 **Flash** — Encender linterna (si tu celu soporta)

El botón **grande circular del centro** es el de **capturar**: cada vez que lo tocás, saca una foto y la agrega al final de la animación.

CAPÍTULO 04

Tu primera animación

1. Abrí la app y aceptá el permiso de cámara

2. Encuadrá la primera pose de tu personaje u objeto
3. Tocá el botón circular grande (o presioná **Espacio** en la compu)
4. El celu vibra un toque confirmando que se capturó
5. Mové tu personaje u objeto un poquito
6. Volvé a tocar el botón de captura
7. Repetí cuantas veces quieras
8. Tocá ▶ **Reproducir** arriba para ver el resultado

> 💡 **Tip de movimiento:** para que la animación se vea fluida, hacé movimientos **chiquitos** entre cada foto. Con 12 cuadros por segundo (FPS), un movimiento de 1 cm por foto queda bien suave.

CAPÍTULO 05

Onion skin y cuadrícula

Son las dos ayudas visuales para que tus cuadros queden mejor alineados. Las activás con los botones 🎴 y ⊞ de la barra de controles.

Onion skin (superposición)

Muestra el cuadro anterior **superpuesto sobre la cámara**, medio transparente. Así podés ver exactamente dónde estaba tu personaje antes y moverlo la distancia justa. Es la herramienta más útil del stop motion.

En **Ajustes** ⚙️ podés cambiar:

- **Opacidad:** qué tan transparente se ve el cuadro anterior (40% por defecto)
- **Capas:** ver 1, 2 o 3 cuadros anteriores al mismo tiempo

Cuadrícula de composición

Tocá ⊞ para ciclar entre cuatro modos:

MODO	QUÉ HACE
Off	Sin guías
Regla de tercios	Líneas que dividen la pantalla en 9 — útil para encuadrar al estilo foto
Cruz central	Cruz en el medio + marco de seguridad — para encuadre simétrico
Ambos	Tercios + cruz central juntas

📐 **Borde amarillo visible:** cuando elegís formato vertical o cuadrado, la zona de captura se rodea con un borde amarillo. Eso te muestra exactamente qué parte de la escena va a quedar en la foto.

CAPÍTULO 06

Revisar y editar cuadros

Abajo del todo está la **línea de tiempo**: una tira horizontal con todas las miniaturas de los cuadros que fuiste capturando. Si la desplazás lateralmente, podés ver todos aunque sean cientos.

Qué podés hacer

- **Ver un cuadro:** tocalo en la línea de tiempo y queda marcado como actual (borde amarillo)
- **Borrar un cuadro:** cada miniatura tiene un botón × arriba a la derecha — tocalo y confirmá
- **Borrar el último:** el botón 🗑 de la barra de controles lo hace rápido
- **Deshacer:** el botón ↩ revierte tanto capturas como borrados accidentales
- **Limpiar todo:** botón "Limpiar todo" arriba de la línea de tiempo (pide confirmación)

↩ **Si te equivocaste:** tocá ↩ y se revierte lo último que hiciste. Aparece un cartelito verde abajo confirmando qué se deshizo.

CAPÍTULO 07

Reproducir la animación

Tocá ▶ arriba y se abre el reproductor en pantalla grande. Los controles son los típicos de cualquier video:

▶ **Play / Pausa** Inicia o detiene la reproducción	⏮ **Anterior** Retrocede un cuadro
⏭ **Siguiente** Avanza un cuadro	🔁 **Bucle** Reproducir en loop infinito

Cambiar la velocidad

El botón ⚡ **FPS** de la barra de controles cambia los cuadros por segundo. Valores recomendados:

- **6 FPS:** efecto stop motion tipo retro / cartoon
- **12 FPS:** velocidad clásica de stop motion (recomendado)
- **24 FPS:** cine — más fluido, requiere más fotos

CAPÍTULO 08

Guardar y abrir proyectos

No tenés que hacer nada para guardar: **cada foto que tomás se guarda automáticamente** en el celu. Si cerrás la app y la volvés a abrir, te aparece el último proyecto en el mismo estado en que lo dejaste.

Gestionar proyectos

Tocá 📁 **Proyectos** arriba para:

- **Nuevo proyecto:** arrancar de cero
- **Abrir:** seguir trabajando en uno anterior
- **Duplicar:** hacer una copia para experimentar sin romper el original
- **Borrar:** eliminar uno que ya no necesitás

> ⚠ **Ojo:** si borrás los datos del navegador, perdés los proyectos. Por eso, cuando termines una animación importante, **exportala** a MP4 o GIF para tener el archivo seguro.

CAPÍTULO 09

Exportar y compartir

Tocá 💾 **Exportar** arriba y elegí el formato:

MP4 (recomendado)

Video que se abre en cualquier reproductor (VLC, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube). Es el formato que más se compparte. **Recomendado para casi todos los casos.**

GIF animado

Ideal para mandar por chat o subir a redes que lo soportan. Archivos más pesados que MP4 pero se ven automáticamente en loop sin que haya que tocar play.

Paso a paso

1. Tocá 💾 **Exportar** arriba
2. Elegí formato: MP4 o GIF
3. Elegí los FPS (velocidad del video final)
4. Elegí el tamaño (480 para chico, 720 u 854 para estándar)
5. Tocá **"Exportar"** y esperá que avance la barra
6. Cuando termina, el archivo se descarga solo al celu
7. Lo encontrás en la carpeta **Descargas** del dispositivo
8. Compartilo como quieras: WhatsApp, Instagram, mail, etc.

CAPÍTULO 10

Tips rápidos

Sostené el celu con firmeza

Cualquier temblor entre foto y foto se nota en la animación. Usá un trípode, apoyá el celu en un vaso o pegalo con cinta. La cámara tiene que quedarse quieta.

Activá el onion skin desde el principio

Es la mejor manera de saber cuánto moviste el personaje. Tocá 🎴 antes de sacar la segunda foto.

Movimientos chiquitos = animación suave

Entre cada foto, mové el personaje solo un poquito (1-2 cm). Para un giro completo de cabeza, por ejemplo, necesitás 8-12 fotos.

Hacé pausas con la misma foto repetida

Si querés que el personaje "se quede quieto" un instante en la animación, capturá la misma foto 3-4 veces seguidas. Queda como una pausa natural.

Revisá seguido la reproducción

Cada 10-15 cuadros, tocá ▶ y mirá cómo va quedando. Es mejor corregir a tiempo que descubrir el problema después de 50 fotos.

Principio y final limpios

Empezá con una foto del fondo vacío (sin personaje) y terminá igual. Eso da un "respiro" visual al inicio y al cierre de la animación.

CAPÍTULO 11

Atajos para compu

Si usás ESTOPMOUYON en una compu con teclado, estos atajos te ahorran tiempo:

TECLA	ACCIÓN
Espacio	Capturar un cuadro (sin tocar el botón)
C	Cambiar de cámara
O	Activar/desactivar onion skin
G	Cambiar modo de cuadrícula
P	Abrir el reproductor

CAPÍTULO 12

Problemas comunes

"No me pide permiso de cámara"

Abrí los ajustes del navegador → Permisos → Cámara → permití el acceso para el sitio. En iOS, abrí la app desde el ícono de la home (no desde Safari) después de instalarla.

"No aparece el botón para instalar"

En Android Chrome: menú ⋮ → "Agregar a pantalla de inicio". En iPhone: botón Compartir → "Agregar a pantalla de inicio". El botón flotante a veces tarda 30 segundos en aparecer.

"Se ven los cuadros lentos"

Subí los FPS con el botón ⚡. 12 FPS es lo estándar para stop motion. Si querés más fluidez, subí a 18 o 24 — pero vas a necesitar más fotos.

"El GIF es muy pesado"

En exportación, bajá el tamaño a 480px y los colores a 128 o 64. También podés usar MP4 en su lugar, que siempre pesa menos.

"Perdí un proyecto"

Si borraste los datos del navegador o usaste modo incógnito, los proyectos se pierden. Por eso siempre conviene exportar las animaciones importantes a MP4.

ESTOPMOUYON

Escuela para Animadores
ROSARIO

A animar.

Capturá. Mové. Repetí.
Stop motion hecho simple, desde el celu.