# متطلبات النظام لخدمات الاستوديو والتوكن في المنصة

### 1. منطق الوصول إلى الاستوديو

- عند محاولة الدخول إلى الاستوديو:
- إذا لم يكن لدى المستخدم حساب: يتم توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.
- إذا كان لديه حساب ولكن بدون اشتراك: يتم توجيهه إلى صفحة إدارة الاشتراكات.
- إذا كان لديه حساب واشتراك نشط: يتم إنشاء خدمة استوديو تتبح له الوصول إلى جميع الخدمات داخل النظام.

#### 2. إدارة التوكن والوصول إلى الخدمات

#### 🔽 التوكن الداخلي (Internal Token):

- يتم إنشاؤه تلقائيًا عند الدخول إلى الخدمات داخل المنصة.
- يتم إنشاء خدمتي Create Space و Dashboard بدون الحاجة إلى Space.
- يمكن الوصول إلى خدمة Dashboard لإنشاء توكن داخلي دون الحاجة إلى اشتراك فعال.
  - فترة صلاحية التوكن الداخلي:
  - الحد الأقصى لصلاحية التوكن هو حتى انتهاء صلاحية الاشتراك الحالى.
- إذا لم يتم إصدار التوكن الداخلي، فلن يتمكن المستخدم من استخدام بقية الخدمات داخل المنصة.

# 🔽 التوكن الخارجي (External Token):

- يسمح للمستخدم بالتواصل مع الخدمات عبر HTTP API.
- عند إنشاء توكن خارجي، يتم تحديد الخدمات المسموح لها باستخدامه.
  - لا يمكن إنشاء أكثر من توكن لنفس نوع الخدمة.
- لا يمكن إنشاء توكن خارجي لخدمتي Create Space و Dashboard.
  - إنشاء التوكن الخارجي يتطلب:
  - 1. تحديد Space للمستخدم.

- 2. اختيار الخدمات التي سيتم السماح لها باستخدام التوكن.
- يمكن للمستخدم تحديث حالة التوكن وتحديد فترة صلاحيته (بحد أقصى حتى انتهاء الاشتراك الحالي).
  - عند إلغاء الاشتراك، تتوقف جميع الخدمات ولا يعمل التوكن الخارجي.
    - يمكن للمستخدم حذف أو تعديل التوكن الخارجي وفقًا لاحتياجاته.

### 3. المتطلبات الإضافية

### التحقق من صلاحية التوكن:

- يتم التحقق من صحة التوكن الداخلي والخارجي قبل السماح باستخدام أي خدمة.
  - انتهاء صلاحية التوكن يؤدي إلى تعطيل الخدمات تلقائيًا.

### 🔽 إدارة صلاحيات المستخدم:

- يجب أن يمتلك المستخدم صلاحية لإنشاء أو حذف أو تحديث التوكن.
- يتم منع الوصول غير المصرح به إلى الخدمات عبر نظام التحقق من الصلاحيات.

## التكامل مع النظام:

• جميع العمليات المتعلقة بالتوكنات (إنشاء، تعديل، حذف) يتم تسجيلها في سجل النشاطات (Audit Log).