

Eufy Viewer — op je Chromebook zetten

Een eenvoudig stappenplan. Neem rustig de tijd: je kunt niets kapotmaken. Lees iedere stap rustig en doe precies wat er staat.

Deel 1 — Dit doe je één keer (ongeveer 15 minuten)

Stap 1. Zet “Linux” aan op de Chromebook

- Klik rechtsonder op de tijd. Er klapt een venstertje open.
- Klik op het tandwiel-icoon. Dat zijn de Instellingen.
- Typ bovenin, in het zoekvakje, het woord: Linux
- Klik op het resultaat “Linux-ontwikkelomgeving” en daarna op de knop “Inschakelen”.
- Klik telkens op “Volgende” of “Installeren” en wacht. Dit duurt een paar minuten.
- Aan het eind opent vanzelf een zwart venster. Dat heet de “Terminal”. Laat dat openstaan.

Stap 2. Zet het mapje op de juiste plek

- Open de “Bestanden”-app (het mapje-icoon onderaan in de balk).
- Zoek het mapje “eufy-viewer” (het staat bijvoorbeeld bij “Downloads”).
- Aan de linkerkant zie je nu ook “Linux-bestanden” staan.
- Sleep het mapje “eufy-viewer” naar “Linux-bestanden”: vasthouden, slepen, loslaten.

Stap 3. Start de installatie

- Ga terug naar het zwarte venster (de Terminal).
- Typ daarin precies de volgende regel en druk daarna op de Enter-toets:

```
bash eufy-viewer/setup-chromebook.sh
```

- Er rolt nu een tijdje tekst voorbij en het duurt een paar minuten. Dat hoort zo.
- Wacht tot het stopt en je het woord “Klaar!” ziet.

Deel 2 — Zo kijk je naar de camera’s (elke keer)

Stap 4. Open de app

- Klik linksonder op het ronde knopje om al je apps te zien.
- Klik op “Eufy Viewer”.
- Er opent een venster. Na een paar tellen verschijnt het scherm.

Stap 5. De allereerste keer: inloggen

- Vul je Eufy e-mailadres en wachtwoord in en klik op “Verbinden”.
- Wordt er om een code (uit je e-mail) of om tekens van een plaatje gevraagd? Vul die in. Dat is een eenmalige veiligheidscontrole.
- Daarna zie je je camera’s. Klaar! De volgende keer hoeft je niet meer in te loggen.

Handig om te weten

De Chromebook moet met hetzelfde wifi verbonden zijn als je camera's.

Zie je geen beeld of lukt er iets niet? Zet de Chromebook helemaal uit en weer aan, en probeer opnieuw.

Je kunt niets stukmaken — je hoeft nergens bang voor te zijn.