

Genaro Miner (Windows/Mac/Unix 版)

目录

MINER 挖礦程式(GO-GENARO)安裝及操作說明	3
WINDOWS 系統安裝 GO-GENARO	4
MAC 系統安裝 GO-GENARO	6
LINUX 系統安裝 GO-GENARO(與 MAC 相同)	9

Miner 挖礦程式(go-genaro)安裝及操作說明

進入委員會的成員可以運行 Miner 挖礦程式 (go-genaro), 同步全網區塊, 獲得鏈上挖礦 獎勵。


Windows 系統安裝 go-genaro

1 下載安裝程式地址:


https://genaro-release.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/miner-win.zip



2 解壓檔 miner-win.zip



3 到 Genaro Sharer 程式中,將錢包私鑰導出為 Json 檔保存或 txt 格式保存在你的電腦本地。



4 修改配置檔 config

打開 config, 修改配置後, 保存、關閉。

{

"dir": "F:/windowsGenaroNetwork/". 【在""中,修改你的go-genaroinstall安裝 目錄(注意後面一定要有"/")】

"privatekey": "D:/ceshi/test/key",【在""中修改保存私鑰備份路徑,該私鑰必須 是進入委員會節點的錢包私鑰, 否則無法獲取挖礦出塊收益(備份檔可以是你保存私 鑰的txt格式,或是備份錢包的Ison檔格式)】

"Password": "123456",【在""填寫挖礦的錢包密碼】

"port": "30315", 【網卡監聽端口, 無需變動】

"wsport": "8545"【WS-RPC伺服器監聽端口,無需變動】

}

5 在當前目录"双击"錄運行 go-genaroInstall-windows.exe (安裝並啟動) 成功啟動後, 便開始 正常挖礦。挖礦程式"go-genaroRestart-windows.exe"將自動安裝在你的安裝路徑下。



go-genaroInsta II-windows.exe

如果有重啟需要:

windows 系統重啟go-genaro

到安裝目錄(安裝目錄F:/windowsGenaroNetwork/)

"双击" 運行 go-genaroRestart-windows.exe

注意:挖礦期間,不能關閉客戶端,否則無法同步全網區塊,獲得挖礦收益。

MAC 系統安裝 go-genaro

1 下載安裝程式

地址:

https://genaro-release.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/miner-mac.zip



miner-mac.zip

2 解壓檔 miner-mac.zip



3 到Genaro Sharer程式中,將錢包私鑰導出為Json檔或txt格式保存在你的電腦



本地。

4 修改配置檔config

打開config,修改配置後,保存、關閉。



{

"dir": "/home/qian/genaroNetworkTest/", 【在: ""中,修改你的miner安裝目錄(注意後面一定要有/)】

"privatekey":

"/home/qian/gopath/src/github.com/GenaroNetwork/Genaro-

Core/automatedScript/chainNode/chainNode4/keystore/UTC--2018-06-29T08-04-30.680138193Z--dd223f984364ab18c8b4c25cfdcd04636946cc7f",【在""中修改保存私鑰備份路徑,該私鑰備份必須是進入委員會節點的錢包私鑰,否則無法獲取挖礦出塊收益(備份檔可以是你保存私鑰的txt格式,或是備份錢包的Json檔格式)】

"Password": "123456",【在""填寫挖礦的錢包密碼】


"port": "30315", 【網卡監聽端口, 無需變動】

"wsport": "8545"【WS-RPC伺服器監聽端口,無需變動】

5 打開"命令行"窗口,在"命令行"窗口找到當前目錄(go-genaroInstall-mac所在目录),在當前目錄運行 nohup ./go-genaroInstall-mac > loginfo.log & (安裝並啟動) 【該命令以後臺進程方式啟動程式並將程式日誌記錄到當前目錄下的 loginfo.log檔中】

注:

查看日誌: 進入日誌目錄下運行命令: tail-f loginfo.log 【查看挖礦狀態】



关闭miner程序命令: "pkill go-genaro"

如有重啟需要:

Mac 系統重啟go-genaro

1 到安裝目錄(安裝目錄/home/gian/genaroNetworkTest/) 運行 nohup ./go-genaroRestart-Mac > loginfo.log &

Linux 系統安裝 go-genaro (與 MAC 相同)

1 下載安裝程式

地址: https://genaro-release.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/miner-linux.zip

- 2 解壓檔 miner-linux.zip
- 3 將錢包私鑰導出為Json檔或私鑰的txt檔保存在你的電腦本地。
- 4 修改配置檔config

打開config, 修改配置後, 保存、關閉。

{

"dir": "/home/qian/genaroNetworkTest/", 【在: ""中,修改你的miner安裝目錄(注意後面一定要有/)】

"privatekey": "/home/qian/gopath/src/github.com/GenaroNetwork/Genaro-Core/automatedScript/chainNode/chainNode4/keystore/UTC--2018-06-29T08-04-30.680138193Z--dd223f984364ab18c8b4c25cfdcd04636946cc7f", 【在""中修改保存私鑰備份路徑,該私鑰必須是進入委員會節點的錢包私鑰,否則無法獲取挖礦出塊收益(備份檔可以是你保存私鑰的txt格式,或是備份錢包的Json檔格式)】

"Password": "123456", 【在""填寫挖礦的錢包密碼】

"port": "30315", 【網卡監聽端口, 無需變動】

"wsport": "8545"【WS-RPC伺服器監聽端口,無需變動】

}

5打開"命令行"窗口,在"命令行"窗口找到當前目錄(go-genaroInstall-linux所在目录),在當前下載的目錄運行 nohup ./go-genaroInstall-linux > loginfo.log & (安裝並啟動) 【該命令以後臺進程方式啟動程式並將程式日誌記錄到當前目錄下的loginfo.log檔中】

如有重啟需要:

Linux 系統重啟go-genaro

到安裝目錄(安裝目錄/home/qian/genaroNetworkTest/)

運行 nohup ./go-genaroRestart-linux > loginfo.log &

注意:挖礦期間,不能關閉客戶端,否則無法同步全網區塊,獲得挖礦收益。