



# ***INSTRUCTIVO***

## ***Instalación Software VPN***

***Departamento de Seguridad Informática  
Dirección Nacional de Tecnología  
Marzo, 2020***

| CÓDIGO                                                  | FECHA DE VIGENCIA                             | VERSIÓN | PÁGINAS    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
| INS_DND_N3_006                                          | Marzo 2020                                    | 6.0     | 17         |
| <h1>INSTRUCTIVO:</h1> <h2>Instalación Software VPN</h2> |                                               |         |            |
| RUBRO                                                   | CARGO                                         | FIRMA   | FECHA      |
| REVISADO POR:                                           | COORDINADOR SEGURIDAD INFORMATICA             |         | marzo/2020 |
| ELABORADO POR:                                          | SERVIDOR CORDINACIÓN DE SEGURIDAD INFORMATICA |         | marzo/2020 |

## CONTROL DEL DOCUMENTO

| REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |                         |                   |         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| Versión                              | Motivo                  | Realizado por     | Fecha   |
| 1.0                                  | Creación de Instructivo | Rafael Vintimilla | 04/2013 |
| 2.0                                  | Actualización           | Rafael Vintimilla | 04/2015 |
| 3.0                                  | Actualización           | Caroline Tamayo   | 04/2015 |
| 4.0                                  | Actualización           | Andrés Ochoa      | 04/2015 |
| 5.0                                  | Actualización           | Ruales William    | 09/2018 |
| 6.0                                  | Actualización           | Andrés Ochoa      | 03/2020 |

## ÍNDICE Y CONTENIDO

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 GENERALIDADES.....</b>                                         | <b>5</b> |
| 1.1 IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.....                               | 5        |
| <b>2 OBJETIVO GENERAL .....</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>3 ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....</b>                        | <b>5</b> |
| <b>4 NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN .....</b>                        | <b>5</b> |
| 4.1 NORMAS GENERALES.....                                           | 5        |
| <b>5 INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE CLIENTE VPN DE ESCRITORIO .....</b> | <b>6</b> |
| 5.1 Prerrequisitos para la instalación del software .....           | 6        |
| 5.2 Pasos para instalar el software .....                           | 6        |
| 5.3 Cómo configurar el sitio VPN .....                              | 12       |
| 5.4 Cómo conectarse por primera vez .....                           | 17       |
| 5.5 Cómo conectarse a la red del SRI por primera vez .....          | 21       |
| 5.6 Cómo conectarse a la red del SRI regularmente.....              | 24       |

## 1 GENERALIDADES

### 1.1 IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

|                           |                                                |                          |             |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| PROCESO DE PRIMER NIVEL:  | Gestión Tecnológica                            |                          |             |
| PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: | Operación de servicios tecnológicos            |                          |             |
| PROCESO DE TERCER NIVEL:  | N/A                                            |                          |             |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO:    | 8.0                                            | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN: | Por demanda |
| RESPONSABLE:              | Coordinación Nacional de Seguridad Informática |                          |             |

## 2 OBJETIVO GENERAL

Establecer una guía práctica para la Instalación del software Endpoint Security VPN.

## 3 ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplica a la Instalación del software Endpoint Security VPN.

## 4 NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN

### 4.1 NORMAS GENERALES

- El área de Soporte a Usuarios deberá verificar que la instalación y configuración, se realice de manera correcta.
- Cualquier inconveniente posterior a la instalación del software de VPN debe ser ingresado por medio de la herramienta institucional de requerimientos e incidentes

## 5 INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE CLIENTE VPN DE ESCRITORIO

### 5.1 Prerrequisitos para la instalación del software


Se debe verificar que se cumplan los siguientes requisitos antes de proceder con la instalación del cliente VPN:



- Los sistemas Operativos soportados para la instalación del cliente VPN son: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 y superiores.
- Verificar que el computador disponga de al menos 1 GB de espacio en disco libre para la instalación.
- Constatar que el equipo tenga una memoria RAM de por lo menos 1 GB.
- Efectuar la instalación con la cuenta de administración del equipo.
- Verificar que tanto el archivo del instalador del cliente VPN como el archivo del certificado no se encuentren bloqueados por el sistema operativo luego de la descarga o copia de los mismos hacia el disco local del computador, para lo cual clic derecho sobre el archivo y seleccionar propiedades y clic sobre el botón de desbloquear.
- Verificar que el equipo cuente con una conexión a internet.


### 5.2 Pasos para instalar el software

1. Desinstalar cualquier versión anterior de cliente VPN de Check Point.
2. Descargar el cliente VPN desde el siguiente enlace:


<https://drive.google.com/drive/folders/1mtvH2iJjbzedKDsuPGDPmdsQfW7qmc6m?usp=sharing>









3. Localizar el instalador descargado y ejecutarlo, haciendo doble click.




4. Hacer click en “Next”.




5. Seleccionar la opción “Endpoint Security VPN”, y hacer click en “Next”.





6. Aceptar el Acuerdo de Licenciamiento, y hacer click en “Next”.




7. Hacer click en “Install”.




8. Hacer click en "Sí".



9. Hacer click en “Finish”.




10. Se puede verificar que el cliente se instaló exitosamente al buscar el ícono de un **candado dorado** en la bandeja del sistema (al lado del reloj).




### 5.3 Cómo configurar el sitio VPN


1. Hacer click derecho en el ícono del candado dorado de la bandeja del sistema (al lado del reloj) y seleccionar la opción “Connect”.




2. Hacer click en "Yes", para iniciar el asistente de configuración del sitio VPN.





3. Hacer click en "Next", para iniciar la configuración del sitio VPN.






4. Ingresar el nombre “[vpn.sri.gob.ec](https://vpn.sri.gob.ec)”, y hacer click en “Next”.






5. Si aparece una advertencia de seguridad como la que se muestra a continuación, se debe hacer click en **Trust and Continue**.




6. Hacer click en “Finish”.




#### 5.4 Cómo conectarse por primera vez


1. Una vez culminada la configuración del sitio VPN, aparecerá automáticamente el siguiente mensaje, y se debe hacer click en "Yes".




Si no aparece automáticamente el mensaje anterior, se debe hacer click derecho en el ícono del candado dorado de la bandeja del sistema (al lado del reloj) y seleccionar la opción "Connect".




2. Hacer click en el enlace "[Click here if you don't have a certificate for this site](#)".




3. Verificar que esté seleccionado el proveedor "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider".




4. Ingresar la **llave de enrolamiento** proporcionada y hacer click en “Enroll”.




5. El proceso de enrolamiento tomará varios minutos dependiente de la velocidad de su conexión de Internet.



6. Si aparece una advertencia de seguridad como la que se muestra a continuación, se debe hacer click en "Sí".




7. Una vez completado el proceso de enrolamiento, debe aparecer el mensaje "Enrollment succeeded".





## 5.5 Cómo conectarse a la red del SRI por primera vez

1. Una vez completado el proceso de enrolamiento, se debe hacer click en "Connect".





2. Hacer click en "Conect".






3. Ingresar la contraseña de su usuario de Windows (con el que ingresa a la PC de la oficina del SRI), y hacer click en "Connect".





4. Una vez que la conexión ha sido exitosa, el cuadro de diálogo se va a cerrar automáticamente. Si no se cierra automáticamente, se puede hacer click en "Close".




5. También se puede verificar que la conexión se estableció exitosamente al buscar el ícono de un **candado dorado con un punto verde** en la bandeja del sistema (al lado del reloj).





## 5.6 Cómo conectarse a la red del SRI regularmente

1. Hacer click derecho en el ícono del candado dorado de la bandeja del sistema (al lado del reloj) y seleccionar la opción "Connect".




2. Ingresar la contraseña de su usuario de Windows (con el que ingresa a la PC de la oficina del SRI), y hacer click en "Connect".





3. Una vez que la conexión ha sido exitosa, el cuadro de diálogo se va a cerrar automáticamente. Si no se cierra automáticamente, se puede hacer click en "Close".



4. También se puede verificar que la conexión se estableció exitosamente al buscar el ícono de un **candado dorado con un punto verde** en la bandeja del sistema (al lado del reloj).

