

מדריך התחברות לסביבת-SKY:

3	 התחברות לעמדה
4	AVD-התחברות ל
5	 company portal-התקנת כלים על המכונה
5	GitHub ב SKY לארגון התחברות
7	 SKY בסביבת GCP-מדריך התחברות ל
7	 GCP Console-בניסה ל
7	ניהול הרשאות
7	 DEV בסביבת הרשאות לקבוצת הוספת משתמש
9	PROD-הוספת משתמש לקבוצת הרשאות בסביבת
9	 PIM באמצעות-אקטיבציה להרשאות ב-PROD
11	נספח תקלות

דרישות מקדימות:

מכונת DEV:

- * הגישה לאינטרנט פתוחה כמעט לגמרי ומשמשת כעמדת פיתוח לכל דבר.
- * כשנדרשת הזדהות עם משתמש Microsoft (azure, gcp, github org) היא תיעשה באמצעות משתמש SKY-DEV
- * משתמש SKY DEV מיועד להזדהות בעמדה עצמה, לשימוש במכונות DEV (AVD) והתחברות ל-GCP-DEV

מכונת PROD:

- * הגישה לאינטרנט מתבססת על white list, כתובות ספיציפיות מאושרות
- * כשנדרשת הזדהות עם משתמש Microsoft (azure, gcp, github org) היא תיעשה באמצעות משתמש SKY-PROD.
- * משתמש SKY PROD מיועד לשימוש במכונות PROD (AVD) והתחברות ל-GCP-PROD (וגם לפרויקטים ב-PRE-PROD, הנמצאים תחת GCP-PROD)

יצירת משתמש

1. הרשאות:

- יש לוודא שהמשתמש משויך לקבוצות המתאימות ב-Azure Entra ID (AD) (פירוט ב-[סעיף הוספת משתמש](#))
- במידת הצורך, פעל לפי מדריך SNOW כדי לקבל הרשאות נוספות.

פתיחת משתמשים בסביבת SKY:

יש לפתוח טיקט לפי מדריך שימוש ב-ServiceNow על מנת לייצור משתמש SKY. לאחר שהמשתמש אושר תוכלו להתחבר לסביבות DEV ו-PROD לפי הפורמט הבא: אות ראשונה של השם הפרטי, שם משפחה, שתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות לדוגמה עבור משתמש בשם moshe Israeli עם ת.ז. המסתיים ב-00: Misraeli00@dev.sky320.com יוזר DEV – @dev.sky320.com יוזר PROD – @prod.sky320.com

לאחר יצירת היוזר, נכנסים לקישור הבא כדי לאפס סיסמה:

[/https://passwordreset.microsoftonline.com](https://passwordreset.microsoftonline.com)


הקצאת מכונות

לאחר יצירת המשתמש, ע"מ להתחבר לסביבת העבודה נדרש להקצות למשתמש מכונות AVD


הקצאת המכונות באמצעות פתיחת טיקט ב-SNOW ל-Cloud IT (מפורט במדריך לשימוש ב-service now)

התחברות לעמדה :

1. מתחברים אך ורק עם משתמש SKY-DEV



2. ניגשים ל- Azure VPN client דרך התפריט. יופיע פרופיל VPN אחד. לחצו על Connect



במידה ולא מופיע פרופיל או לא מוצאים את האפליקציה כלל – נדרש לפתוח טיקט ב-SNOW . במידה וקיימת האפליקציה אך לא מופיע שום פרופיל לחיבור: פעלו לפי הנספח [תקלה בפרופיל](#)


התחברות ל-AVD

ההתחברות לסביבת SKY נעשית באמצעות סביבות עבודה מרוחקות - מכונה וירטואלית עבור DEV, ומכונה וירטואלית נוספת עבור PROD.

הקצאת המכונות באמצעות פתיחת טיקט ב-SNOW ל-Cloud IT (מפורט במדריך לשימוש ב-service now)

3. ניגשים ל-Remote Desktop דרך התפריט.

במידה ומופיעה הודעה שדרש Subscribe, לוחצים על הכפתור ומתחברים עם משתמש SKY-DEV. לאחר מכן יופיעו לכם המכונות שלכם:



במידה ולא מופיעה אף מכונה, או שחסרה מכונה מסויימת - פעלו לפי הנספח [תקלה ב-AVD](#)

4. לחיצה כפולה על המכונה לצורך התחברות למכונה

ההתחברות לעמדה לוקחת מס' דקות. במידה וההתחברות נכשלה יש לנסות שוב. במידה וההתחברות נכשלה מס' פעמים – יש לפתוח טיקט ב-SNOW.


5. לאחר שהתחברתם למכונה – זוהי סביבת העבודה שלכם. מכאן ניתן להתחבר ל-GCP, ולשירותים השונים.

כתובות בשימוש נפוץ:

שירות	כתובת	פירוט
GitHub	https://github.com	לחצו ל-התחברות ראשונית לארגון sky ב-GitHub
GCP Console	https://console.cloud.google.com	סביבת הענן של גוגל לחצו לפירוט נוסף על התחברות ראשונית
Azure Portal	https://portal.azure.com	ניהול משתמשים והרשאות, מסתנכר עם סביבת גוגל
מרכז הדוקומנטציה של SKY	https://doc-center.sky320.org	אתר תיעוד לסביבת SKY – שימוש ב-CICD, אוטומציות להקמת פרויקט, תקלות נפוצות ועוד

התקנת כלים על המכונה – company portal

חנות אפליקציות המכילה גרסאות של כלי פיתוח וכלי קולבורציה נוספים.
במידה וכלי מסויים חסר, גרסה לא עדכנית או נתקלים בבעיה בהתקנה – יש לפתוח קריאה ב-SNOW.
בתפריט בשולחן העבודה, מחפשים "company portal":



התחברות לארגון SKY בGitHub

א. לסביבת SKY קיים ארגון sky320-developers שתחתיו ניתן לנהל פרויקטים ו-repos, ולהתחבר לתהליך ה CI שמוגש ב-SKY.

ב. ע"מ לבצע התחברות ראשונית לארגון ניגשים לכתובת הבאה דרך מכונת DEV:

<https://github.com/orgs/sky320-developers/ssos>


* שלב ראשון - התחברות ל github עם המשתמש הפרטי שלכם

* שלב שני – קישור המשתמש הפרטי שלכם, למשתמש SKY-DEV


(התחברות למשתמש Microsoft – משתמש SKY-DEV וחיבור ל-microsoft auth)

בסעיפים הבאים נפרט שלב אחר שלב את התהליך שנבצע לאחר פניה לכתובת בסעיף ב.


ג. לוחצים על הפרופיל ואז בוחרים ORGANIZIONS



ד. לוחצים על ארגון SKY



ה. ההזדהות תהיה באמצעות המשתמש sky ותפעיל את ה Microsoft authenticator



ו.

מדריך התחברות ל-GCP- בסביבת SKY

מדריך זה מסביר כיצד להתחבר לסביבת הענן של Google (GCP) מתוך עמדת ה-AVD של SKY בהתאם לסוג המשתמש והסביבה (DEV / PROD)

דרישות מקדימות

לפני שמתחברים ל-GCP יש לוודא:

- קיים אחד מהמשתמשים הבאים:
 - SKY-DEV - לשימוש במכונות DEV והתחברות ל-GCP-DEV
 - SKY-PROD - לשימוש במכונות PROD / PRE-PROD והתחברות ל-GCP-PROD
- הוקצתה לך מכונת AVD מתאימה.
- יש לך הרשאות גישה לפרויקט שלך בGCP (ינתנו ע"י owner של הפרויקט, ובמידת הצורך ניתן לפנות ל-CSM 9900 או לפעול לפי מדריך SNOW)

כניסה ל-GCP Console

לאחר שהתחברת למכונת ה-AVD:

1. פתח דפדפן – (Edge/Chrome) בהתאם למה שמותר במכונה 2.
- היכנס לכתובת:

<https://console.cloud.google.com>

3. במסך ההתחברות:

- במכונת DEV - הזדהה עם משתמש SKY-DEV
- במכונת PROD - הזדהה עם משתמש SKY-PROD

אם זו התחברות ראשונה ל-GCP Console, המשתמש שלכם צריך להיות משויך לקבוצת הרשאות Entra ID אחת לפחות (מנוהל ב azure portal).

פנו ל-Owner של הפרויקט שלכם כדי שידאג להוסיף אתכם לקבוצות הרלוונטיות. מדריך הוספה לקבוצת הרשאות בסעיף הבא.

ניהול הרשאות

ניהול הרשאות ב-SKY מבוצע באמצעות (AD) azure entra id. המשתמשים וקבוצות ההרשאות מסתנכרנים עם GCP.


הוספת משתמש לקבוצת הרשאות בסביבת DEV

הוספת משתמש לקבוצת הרשאות מתאפשרת רק על ידי owner של אותה קבוצת הרשאות


Owner של קבוצה – רשאי להוסיף משתמשים לקבוצה. Member של קבוצה – מקבל את הרשאות הקבוצה בפועל. (שימו לב- ע"מ לקבל את הרשאות הקבוצה, נדרש להיות גם member)

1. נכנסים ל-portal בקישור <https://portal.azure.com>

2. לוחצים על groups



3. מחפשים את קבוצת ההרשאות הרלוונטית שם הקבוצה נגזר משם הפרויקט, סוג ההרשאה (admins\readers), סביבה (dev, preprod, prod) ו-zone (u, dmz, t)




4. לוחצים על Add member

הוספת משתמש לקבוצת הרשאות בסביבת PROD

ב-SKY-PROD ניהול ההרשאות מוגן באמצעות PIM- שירות המגביל את תוקף ההרשאות ודורש אקטיבציה של ההרשאה אשר מוגבלת במס' שעות. לכן התהליך שונה מסביבת DEV.
בדומה למדריך עבור DEV- נכנסים לפורטל, מחפשים את הקבוצה הרלוונטית ולאחר מכן:

א. בתפריט של הקבוצה, בוחרים activity, ולוחצים על privileged identity management



ב. לוחצים על add assignment

ג. בוחרים באפשרות member

ד. בוחרים את המשתמש – לוודא שבוחרים משתמש prod.

ה. משלימים את הבקשה (תוקף ההרשאה הדיפולטיבי והמקסימלי הוא שנה)

להוספת משתמש כ-owner של קבוצה ולא כmember – לא משתמשים בPIM אלא מוסיפים כרגיל (כמו בהדרכה להוספת משתמש ב-DEV)



שימו לב: ב-SKY-PROD ע"מ להשתמש בהרשאה, נדרש לבצע אקטיבציה לפני השימוש

אקטיבציה להרשאות ב-PROD באמצעות PIM.

5. נכנסים ל- azure portal

6. נכנסים ל- privileged identity management


7. לוחצים על my roles ותחתיו על groups.




8. נמצא את הקבוצה ב- eligible assignments. שם נראה את הקבוצות שאליהם קישרנו את המשתמש

9. לוחצים "activate" עבור הקבוצה המבוקשת

10. בחלון שיפתח יש להוסיף את הסיבה עבורה מבקשים להפעיל את ההרשאה



11. יש להמתין ששלושת שלבי האימות יסתיימו ולבסוף תתקבל הודעה שההרשאה הופעלה



12. במידה ואין את האופציה לעשות activate יש לבדוק האם הקבוצה קיימת בטאב - active assignments. אם לא - נפנה לowner של הקבוצה.

13. כעת ניתן להיכנס ללשונית חדשה בדפדפן ולגשת ל GCP בכתובת

: <https://console.cloud.google.com>


ולבצע אימות עם משתמש ה- Prod שלך

נספח תקלות

התחברות לעמדה:


א. לא מופיע פרופיל VPN


- בתפריט מחפשים company portal >- נכנסים להגדרות ולאחר מכן לוחצים על sync:



- יתכן שתבקשו להזדהות מחדש עם משתמש SKY. לאחר שה-sync הושלם פתחו מחדש את azure vpn.

- במידה ועדיין לא מופיע הפרופיל יש לחפש בcompany portal את האפליקציה
AZURE VPN PROFILE







- לאחר שהאפליקציה הותקנה במחשב יש להכנס ל חק שוב




- לחוץ על הפלוס בתחית הדף ולבחור Import




- לאחר מכן נפתח הדף הבא יש לבחור בthis PC ואז WINDOWS




- ללחוץ על התיקיה azureVpnProfile




- לבחור את הקובץ שנמצא בתוך התיקיה



- לאחר מכן נפתח החלון הבא יש ללחוץ על SAVE



- זהו סיימתם, מופיע פרופיל VPN 😊





ב. לא מופיעות מכונות AVD

- ודא שביצעת Subscribe והתחברת עם משתמש SKY-DEV
- בצע Sign-in | Sign-out מחדש.
- אם עדיין חסרות מכונות – יש לפתוח טיקט ב-SNOW

