Nome (1)	Login
Attore	Configuratore (non autenticato)
Precondizioni	Il configuratore non è autenticato.
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità di login. Il configuratore inserisce username e password. Precondizioni: i. Le credenziali sono corrette.
Scenario alternativo	3a. Precondizione: le credenziali sono sbagliate. Torna al punto 1.
Scenario alternativo	3b. Precondizioni: i. Le credenziali sono corrette. ii. Non è il primo accesso. Viene forzato dal sistema a cambiare la password con < <include>> "Cambio Password". 4b. Precondizione: il configuratore cerca di fare un'azione che non sia cambiare la password. Torna al punto 3b.</include>
Postcondizioni	Precondizioni: il configuratore è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>
	1a. Precondizioni: il configuratore non è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a < <include>> "Menu".</include>

Nome (2)	Cambio password
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità del cambio password. Il configuratore inserisce la nuova password.
Postcondizioni	Precondizioni: il configuratore è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>
	1a. Precondizioni: il configuratore non è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a < <include>> "Menu".</include>

Nome (3)	Menu
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login". Se il configuratore è il primo utente dell'applicazione ha finito la fase di setup</include>
Scenario principale	Il configuratore ha la possibilità di scegliere quali azioni compiere.

Nome (4)	Creazione del corpo dati (Setup)
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login". Il configuratore è il primo utente ad accedere all'applicazione.</include>
Scenario principale	 Il configuratore esegue, in ordine arbitrario: <<include>> "Aggiunta luoghi".</include> <<include>> "Assegnazione ambito territoriale".</include> <<include>> "Assegnazione numero massimo di iscrizioni per ogni iscrizione".</include> <<include>> "Associazione Volontario-TipoVisita".</include> <<include>> "Associazione TipoVisita-Luogo".</include> Il configuratore indica al sistema di aver inserito tutti i dati richiesti per passare alla fase successiva. Il configuratore ha accesso alla fase di regime dell'applicazione.
Scenario alternativo	2a. Precondizione: il configuratore non ha eseguito almeno una volta una o più azioni del punto 1. Torna al punto 1.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Menu".</include>

Nome (5)	Assegnazione ambito territoriale
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per assegnare l'ambito territoriale al sistema. Il configuratore inserisce l'informazione. Precondizione: l'informazione è accettata dal sistema. L'ambito territoriale è assegnato in modo definitivo.
Scenario Alternativo	3a. Precondizione: l'informazione non è composta da caratteri validi. Il sistema rifiuta l'informazione indicando l'errore all'utente.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>

Nome (6)	Assegnazione numero massimo di persone per ogni iscrizione
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	 Il configuratore seleziona la modalità per assegnare il numero massimo di persone. Il configuratore inserisce la quantità massima di persone che un fruitore può iscrivere ad una visita mediante una singola iscrizione. Precondizione: il numero inserito è strettamente positivo. Il dato viene aggiunto al corpo dati.
Scenario alternativo	3a. Precondizione: il configuratore non inserisce un numero oppure ne inserisce uno non positivo. Il corpo dati non viene modificato.
Postcondizioni	 Precondizioni: il configuratore è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a <<include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include> Precondizioni: il configuratore non è il primo utente a fare accesso all'applicazione Il configuratore è autenticato e viene portato a <<include>> "Menu".</include>

Nome (7)	Aggiunta Luogo
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per aggiungere un luogo al corpo dati Il configuratore inserisce: il titolo, la descrizione e la posizione geografica. Precondizione: titolo e descrizioni sono compilati correttamente e la posizione è nel formato corretto. Il luogo è correttamente inserito nel corpo dati.
Scenario alternativo	3a. Precondizione: il configuratore non scrive la posizione geografica nel formato corretto. Il sistema rifiuta il luogo proposto dal configuratore.
Scenario alternativo	3b. Precondizione: uno o più campi sono vuoti. Il sistema non modifica la base dati.
Scenario alternativo	3c. Precondizione: il luogo è già presente nel corpo dati. Il sistema non modifica la base dati.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>

Nome (8)	Associazione Volontario-TipoVisita
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per associare un volontario ad un tipo visita. Il configuratore inserisce il volontario e il tipo visita. Il volontario e il tipo visita. Il volontario e il tipo visita base dati. Il volontario è correttamente associato al tipo visita.
Scenario alternativo	2a. Precondizione: il volontario non è presente nel corpo dati Il sistema rifiuta l'associazione.
Scenario alternativo	2b. Precondizione: il tipo visita non è presente nel corpo dati Il sistema rifiuta l'associazione.
Scenario alternativo	2c. Precondizione: uno o entrambi i campi sono vuoti. Il sistema rifiuta l'associazione.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>

Nome (9)	Associazione TipoVisita-Luogo
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per associare un tipo visita ad un luogo. Il configuratore inserisce il tipo visita e il luogo. Il configuratore inserisce il tipo visita e il luogo. Il tipo visita e siste nella base dati. Il tipo visita è correttamente associato al luogo.
Scenario alternativo	2a. Precondizione: il tipo visita non è presente nel corpo dati Il sistema rifiuta l'associazione.
Scenario alternativo	2b. Precondizione: il luogo non è presente nel corpo dati Il sistema rifiuta l'associazione.
Scenario alternativo	2c. Precondizione: uno o entrambi i campi sono vuoti. Il sistema rifiuta l'associazione.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Creazione del corpo dati (Setup)".</include>

Nome (10)	Preclusione data
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per precludere una data Il configuratore inserisce la data. Precondizioni: la data è corretta. La data è inserita nel sistema e sarà preclusa a ogni visita.
Scenario alternativo	3a. Precondizioni: la data è già presente nel sistema. Il sistema rifiuta l'inserimento.
Scenario alternativo	3b. Precondizioni: la data non esiste o è nel formato sbagliato. Il sistema rifiuta l'inserimento.
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Menu".</include>

Nome (11)	Modifica numero massimo persone iscrivibile per ogni iscrizione
Attore	Configuratore (autenticato)
Precondizioni	Il configuratore si è autenticato tramite < <include>> "Login".</include>
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per modificare il numero massimo di iscrizione. 2a. < <include>>"Assegnazione numero massimo di persone per ogni iscrizione"</include>
Postcondizioni	Il configuratore viene portato a < <include>> "Menu".</include>

Nome (12)	Elenco volontari-visite
Attore	Configuratore (autenticato)
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per visualizzare l'elenco di ogni visita associata a ciascun volontario. Il sistema visualizza l'elenco correttamente.
Scenario alternativo	2a. Il sistema non ha nulla da mostrare e lo notifica all'utente.

Nome (13)	Elenco luoghi
Attore	Configuratore (autenticato)
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per visualizzare l'elenco di ogni luogo visitabile presente nel corpo dati. Il sistema visualizza l'elenco correttamente.
Scenario alternativo	2a. Il sistema non ha nulla da mostrare e lo notifica all'utente.

Nome (14)	Elenco tipi visita-luogo
Attore	Configuratore (autenticato)
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per visualizzare l'elenco di ogni tipo di visita associato al relativo luogo presente nel corpo dati. Il sistema visualizza l'elenco correttamente.
Scenario alternativo	2a. Il sistema non ha nulla da mostrare e lo notifica all'utente.

Nome (15)	Elenco visite
Attore	Configuratore (autenticato)
Scenario principale	Il configuratore seleziona la modalità per visualizzare l'elenco delle visite in un preciso stato presente nel corpo dati e inserisce lo stato interessato [proposta/completa/confermata/ cancellata/effettuata]. Il sistema visualizza l'elenco correttamente.
Scenario alternativo	2a. Il sistema rileva che lo stato inserito non esiste e segnala l'errore
Scenario alternativo	2b. Il sistema non ha nulla da mostrare e lo notifica all'utente.