```
const form = document.querySelector(".formulario-fale-conosco");

const mascara = document.querySelector(".mascara-formulario");

function mostrarForm() {
  form.style.left = "50%";
  form.style.transform = "translateX(-50%)";
  mascara.style.visibility = "visible";
}

function esconderForm() {
  form.style.left = "-300px";
  form.style.transform = "translateX(0)";
  mascara.style.visibility = "hidden";
}
```

Esse trecho de código é usado para **mostrar e esconder um formulário** na tela com um efeito visual suave, provavelmente como um **popup ou modal deslizante**.

💲 1. Seletores no início:

```
const form = document.querySelector(".formulario-fale-conosco");
const mascara = document.querySelector(".mascara-formulario");
```

- form pega o formulário com a classe .formulario-fale-conosco.
- mascara pega o elemento com a classe .mascara-formulario, que geralmente é uma **sobreposição escura (background)** atrás do formulário para dar foco nele.

2. Função mostrarForm()

Essa função é chamada quando você quer **abrir o formulário na tela**, tipo clicando em "Fale conosco".

```
form.style.left = "50%";
form.style.transform = "translateX(-50%)";
mascara.style.visibility = "visible";
```

• form.style.left = "50%": move o formulário horizontalmente para o centro da tela.

- form.style.transform = "translateX(-50%)": corrige o alinhamento para que fique **exatamente centralizado**, já que left: 50% posiciona a borda esquerda no centro.
- mascara.style.visibility = "visible":torna a máscara visível, escurecendo o fundo.
- Resultado: o formulário aparece no centro com o fundo escurecido.

3. Função esconderForm()

Chamamos essa função para **fechar o formulário** (tipo clicando em um "X" ou fora do modal).

```
form.style.left = "-300px";
form.style.transform = "translateX(0)";
mascara.style.visibility = "hidden";
```

- form.style.left = "-300px": empurra o formulário fora da tela, para a esquerda.
- form.style.transform = "translateX(0)": cancela qualquerajuste de centralização.
- mascara.style.visibility = "hidden": esconde o fundo escurecido.
- Resultado: o formulário sai da tela e o fundo escurecido desaparece.

mresumo:

Função Efeito mostrarForm(Centraliza e mostra o formulário com o fundo) escurecido esconderForm Move o formulário para fora da tela e esconde a () máscara