
CreateTenantDTO
+Name: string
+CanImpersonate: bool
DeleteTenantDTO
+TenantId: string
GetTenantDTO
+TenantId: string
GetTenantListDTO
+Limit: int
+Page: int
TenantResponseDTO
+Id: string
+Name: string
TenantListResponseDTO
+Count: int
+Total: int
+Tenants: []TenantResponseDTO
<<use>>
TenantController
-log: *zap.Logger
-createTenantUseCase: *CreateTenantUseCase
-deleteTenantUseCase: *DeleteTenantUseCase
-getTenantUseCase: *GetTenantUseCase
-getTenantListUseCase: *GetTenantListUseCase
+CreateTenant(ctx: *gin.Context): void
+DeleteTenant(ctx: *gin.Context): void
+GetTenant(ctx: *gin.Context): void
+GetTenantList(ctx: *gin.Context): void
<<create>>
CreateTenantCommand
+Requester: identity.Requester
+Name: string
+CanImpersonate: bool
DeleteTenantCommand
+Requester: identity.Requester
+TenantId: uuid.UUID
GetTenantListCommand
+Requester: identity.Requester
+Limit: int
+Page: int
GetTenantCommand
+Requester: identity.Requester
+TenantId: uuid.UUID
<<interface>>
CreateTenantUseCase
+CreateTenant(cmd: CreateTenantCommand): error
<<interface>>
DeleteTenantUseCase
+DeleteTenant(cmd: DeleteTenantCommand): error
<<interface>>
GetAllTenantstUseCase
+GetAllTenant(): []Tenant, error
<<interface>>
GetTenantListUseCase
+GetTenantList(cmd: GetTenantListCommand): []Tenant, error
<<interface>>
GetTenantUseCase
+GetTenant(cmd: GetTenantCommand): *Tenant, error
TenantService
-saveTenantPort: SaveTenantPort
-deleteTenantPort: DeleteTenantPort
-getUserPort: GetUserPort
-getTenantPort: GetTenantPort
+CreateTenant(cmd: CreateTenantCommand): error
+GetTenant(cmd: GetTenantCommand): *Tenant, error
+GetTenantList(cmd: GetTenantListCommand): []Tenant, error
+DeleteTenant(cmd: DeleteTenantCommand): error
<<interface>>
DeleteTenantPort
+DeleteTenant(tenant: uuid.UUID): error
<<interface>>
CreateTenantPort
+CreateTenant(tenant: Tenant): error
<<interface>>
GetTenantPort
+GetTenantById(tenantId: uuid.UUID): *Tenant, error
<<interface>>
GetTenantsPort
+GetTenants(page: int, limit: int): []Tenant, offset, error
+GetAllTenants(): []Tenant, error
TenantPostgreAdapter
-log: *zap.Logger
-repository: TenantPostgreRepository
+SaveTenant(tenant: Tenant): error
+DeleteTenant(tenantId: string): error
+GetTenantById(tenantId: string): *Tenant, error
+GetTenantList(page: int, limit: int): []Tenant, error
<<interface>>
TenantRepository
+SaveTenant(tenant: *TenantEntity): error
+DeleteTenant(tenantId: *TenantEntity): error
+GetTenant(tenantId: string): *TenantEntity, error
+GetAllTenants(): []TenantEntity, error
+GetTenants(offset: int, limit: int): []TenantEntity, error
TenantPostgreRepository
-repo: TenantRepository
-log: *zap.Logger
+SaveTenant(tenant: *TenantEntity): error
+GetTenant(tenantId: string): *TenantEntity, error
+GetTenants(offset: int, limit: int): []TenantEntity, error
+GetAllTenants(): []TenantEntity, error
+DeleteTenant(tenantId: *TenantEntity): error
TenantEntity
+Id: string
+Name: string