#### Ce laboratoire doit être fait individuellement

#### **Objectifs**

- Introduction à l'outil «Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory (UOAD)
- Création d'un utilisateur de type «administrateur»

## Étape 1 – Création

Aucun élève n'est autorisé à travailler sur le contrôleur de domaine. Chaque élève doit travailler sur le serveur qui lui est attribué.

Connectez-vous sur votre serveur avec l'utilisateur « Administrateur » du domaine

Créez sur le dossier «C:\@VotrePrénom»

Sur votre carte réseau PCI, dans les propriétés IPv4, onglet DNS

- Choisir l'option «Ajouter ces suffixes DNS (dans l'ordre) :»
- Ajouter votre nom de domaine (xxx.B64)
- o Ajouter le nom de domaine «decinfo.cvm»

Créez un nouvel utilisateur selon les caractéristiques suivantes :

- À l'intérieur du conteneur «Users»
- Nouvel objet utilisateur
  - Prénom et nom : les vôtres
  - Nom d'ouverture de session : votre prénom

Ne pas mettre d'espace, ni accent

- Mot de passe
  - À votre choix

Doit obligatoirement être complexe

- Cocher «Le mot de passe n'expire jamais»
- Propriété «Membre de»
  - Vérifier la liste des groupes dont est membre l'usager «Administrateur»
  - Ajouter tous les groupes nécessaires (au moins 5)

Le bouton «Avancé» permet de faire des recherches facilement et aussi de la multi-sélection

Essayer de rechercher les noms qui commencent par «A»

420-B64 - H13

### Étape 2 - Utilisation

Fermer votre session en tant qu'« Administrateur »

Ouvrir une session avec votre utilisateur personnel

(Facultatif) Faites une connexion vers votre J: et le K: du département

\\sfdept\persoe\$\xxxxxxx \\decinfo.cvm\dfsetu

# Étape 3 – Récupération de l'utilisateur Administrateur

Avant la fin du cours demander au professeur de venir changer le mot de passe du compte «Administrateur» du domaine