


Цель работы: научиться моделировать локальную сеть с помощью программы S2 Netest.

Выполнение заданий:
Вариант 11

1. Создать маршрутизацию RIP



2. Настроить устройства

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#conf t
%Invalid hex value
Router(config)#conf t
%Invalid hex value
Router(config)#conf t^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se0/0/0
Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

Router(config)#
Router(config)#
```

☐ Top

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se0/0/0
Router(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#int se0/0/1
Router(config-if)#int se0/0/1
Router(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se0/0/0
Router(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#int se0/0/1
Router(config-if)#int se0/0/1
Router(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

☐ Top

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se0/0/1
Router(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

☐ Top

3. Настроить устройства (еще разок)



Контрольные вопросы

1. Каким кабелем недопустимо соединение точки беспроводного доступа с хабом

Соединение точки беспроводного доступа с хабом тоже недопустимо Т-образным кабелем.

2. Для чего служит кнопка ПРОВЕРКА?

Для проверки правильности смонтированной сети.

3. Какая информация отображается после нажатия кнопки РЕЗУЛЬТАТЫ?

- ваши результаты, где показано количество объединенных компьютеров из имеющихся в наличии;
- наличие ошибок прокладывания кабеля. Пока есть ошибки, их необходимо исправить, вернувшись обратно на моделируемую площадку, нажав кнопку ЗАКРЫТЬ.
- время выполнения задания в минутах;
- перемещений элементов сети;
- длина используемого кабеля;
- и стоимость сети.

4. Как между собой соединяются хабы?

Между собой хабы соединяются либо перевернутым кабелем через обычный порт, либо прямым кабелем через порт Up-Link (в программе применяется именно такой принцип).

Вывод: я научился моделировать локальную сеть с помощью программы S2 Nettest.