ID	Иерархия	Заголовок	Предусловия	Шаги выполнения	Ожидаемый результат
C49	Страница авторизации > Форма авторизации	Переключение между полями по нажатию клавиши Tab	Открыта страница авторизации. Фокус на поле логин.	1. Нажать клавишу Tab.	Фокус переключится на поле пароль.
C50	Страница авторизации > Форма авторизации	Вход с валидными логином и паролем по нажатию клавиши Enter	Открыта страница авторизации.	Bвести учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - "demo". Фокус оставить на поле пароль или логин. Hажать клавишу Enter.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.
C21	Страница авторизации > Форма авторизации	Ссылка на восстановление доступа	Открыта страница авторизации.	1. Кликнуть на ссылку восстановить доступ.	Открывается модальное окно с инструкцией по восстановлению логина и пароля.
C22	Страница авторизации > Форма авторизации	Ссылка перевода на английский язык	Открыта страница авторизации.	1. Кликнуть на ссылку перевода на английский язык.	Страница переводится на английский язык.
C23	Страница авторизации > Форма авторизации	Ссылка "Об интернет банке"	Открыта страница авторизации.	1. Кликнуть на ссылку "Об интернет банке".	В новом окне открывается главная страница основного сайта интернет-банка.
C23a	Страница авторизации > Форма авторизации	Ссылки	Открыта страница авторизации.	1. Кликнуть на ссылку. 2. Повторить пункты 1 для всех ссылок.	Осуществляется переход на страницу соответствующую ссылке.
C1a	Страница авторизации > Форма авторизации	Возможность стереть символ в поле	Открыта страница авторизации, в поле предзаполнено значение.	1. Стереть последний символ в поле.	В поле удаляется последний символ.
C2a	Страница авторизации > Форма авторизации	Отображение плейсхолдера при удалении всех символов в поле	Открыта страница авторизации.	1. Удалить все символы в поле.	В поле появляется плейсхолдер согласно дизайна.
С3	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод одного символа в поле	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".	 Ввести в поле символ "D". Перевести фокус на поле пароль. 	Поле "Логин" выделится красным. Отобразится всплывающая подсказка, что логин не может быть менее 3х символов.
C4	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод двух символов в поле	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".	 Ввести в поле символы "De". Перевести фокус на поле пароль. 	Поле "Логин" выделится красным. Отобразится всплывающая подсказка, что логин не может быть менее 3х символов.
C5	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод трех символов в поле	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".	 Ввести в поле символы "Dem". Перевести фокус на поле пароль. 	В поле логин сохранятся введенные символы "Dem". Ошибок и предупреждений выведено не будет. Фокус будет на поле пароль.
C6	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод 21 символа в поле	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".		Поле "Логин" выделится красным. Отобразится всплывающая подсказка, что логин не может быть более 20 символов.
C5a	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод валидного логина	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".	 Ввести в поле от символы 3х до 20ти валидных символов. Перевести фокус на поле пароль. 	В поле логин сохранятся введенные символы. Ошибок и предупреждений выведено не будет. Фокус будет на поле пароль.
C6a	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле логин	Ввод невалидного логина	Открыта страница авторизации, в поле логин удалены все символы, отображается плейсхолдер "Логин".	 Ввести в поле невалидный логин. Перевести фокус на поле пароль. 	Поле "Логин" выделится красным. Отобразится всплывающая подсказка, что логин не может быть менее 3х символов, более 20 символов или содержит недопустимые символы.
C7	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Сокрытие символов пароля астерисками	Открыта страница авторизации.	1. Проверить что предзаполненные символы в поле скрыты астерисками.	Предзаполненные символы в поле скрыты астерисками.
C8	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Наличие кнопки отключения астерисков	Открыта страница авторизации.	1. Проверить наличие кнопки отключения астерисков.	Кнопка отключения астерисков присутствует.

C 9	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Работоспособность кнопки отключения астерисков	Открыта страница авторизации. Поле пароля предзаполнено значением "****".	1. Кликнуть на кнопку отключения астерисков. 2. Кликнуть на кнопку включения астерисков.	После клика на кнопку отключения астерисков символы в поле перестают закрываться астерисками, пиктограмма кнопки отключения астерисков меняется на пиктограмму кнопки включения астерисков. После клика на кнопку включения астерисков символы в поле закрываются астерисками, пиктограмма кнопки включения астерисков меняется на пиктограмму кнопки отключения астерисков.
С7а	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Астериски	Открыта страница авторизации. Поле пароля предзаполнено значением "****".	Проверить что предзаполненные символы в поле скрыты астерисками. Кликнуть на кнопку отключения астерисков. Кликнуть на кнопку включения астерисков.	После клика на кнопку отключения астерисков символы в поле перестают закрываться астерисками, пиктограмма кнопки отключения астерисков меняется на пиктограмму кнопки включения астерисков. После клика на кнопку включения астерисков символы в поле закрываются астерисками, пиктограмма кнопки включения астерисков меняется на пиктограмму кнопки отключения астерисков.
C11	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Возможность стереть символ в поле	Открыта страница авторизации, в поле пароль предзаполнено значение "****".	1. Стереть последний символ в поле.	В поле остается значение "***".
C12	Страница авторизации > Форма авторизации > Поле пароль	Отображение плейсхолдера при удалении всех символов в поле	Открыта страница авторизации, в поле логин предзаполнено значение "****".	1. Удалить все символы в поле.	В поле появляется плейсхолдер "Пароль".
C13a	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с валидными логином и паролем	Открыта страница авторизации.	BBECTU учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - "demo". Kликнуть на кнопку войти. Проверить вход по нажатию клавишу Enter.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.
C48	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Чувствительность к регистру поля логин	Открыта страница авторизации.	Ввести учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "DeMo" (зарегистрированный логин - "demo"), в поле пароль - "demo". Кликнуть на кнопку войти.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.
C63	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Чувствительность к пробелу в поле логин перед логином	Открыта страница авторизации.	Bectru учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo" (зарегистрированный логин - "demo"), в поле пароль - "demo". Kликнуть на кнопку войти.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.
C64	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Чувствительность к пробелу в поле логин после логина	Открыта страница авторизации.	Bectru учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo" (зарегистрированный логин - "demo"), в поле пароль - "demo". Rликнуть на кнопку войти.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.

C18a	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидными данными 3 раза подряд	Открыта страница авторизации.	Ввести учетных данные не зарегистрированного пользователя. Кликнуть на кнопку войти. Повторить 2 раза пункты 1 и 2.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь demo1 заблокирован, повторите попытку через 15 минут". Кнопка "Войти становится неактивной".
C19	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидным паролем 3 раза подряд	Открыта страница авторизации.	 Ввести логин зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - невалидный пароль - "demo1". Кликнуть на кнопку войти. Повторить 2 раза пункты 1 и 2. 	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь demo заблокирован, повторите попытку через 15 минут". Кнопка "Войти становится неактивной".
C18	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидным логином 3 раза подряд	Открыта страница авторизации.	BBECTU УЧЕТНЫХ ДАННЫЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, В ПОЛЕ ЛОГИН - "demo1", В ПОЛЕ ПАРОЛЬ - "demo". KЛИКНУТЬ НА КНОПКУ ВОЙТИ. ROBTOPUTЬ 2 раза ПУНКТЫ 1 и 2.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь demo1 заблокирован, повторите попытку через 15 минут". Кнопка "Войти становится неактивной".
C16a	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Повторный вход с невалидными данными	Открыта страница авторизации.	Ввести учетных данные не зарегистрированного пользователя. Кликнуть на кнопку войти. Повторить пункты 1 и 2.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 1 попытка)".
C17	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Повторный вход с невалидным паролем	Открыта страница авторизации.	Ввести логин зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - невалидный пароль - "demo1". Кликнуть на кнопку войти. Повторить пункты 1 и 2.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 1 попытка)".
C16	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Повторный вход с невалидным логином	Открыта страница авторизации.	Bвести учетных данные не зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo1", в поле пароль - "demo". Kликнуть на кнопку войти. Rовторить пункты 1 и 2.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 1 попытка)".
C14a	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидными данными	Открыта страница авторизации.	Ввести учетных данные не зарегистрированного пользователя. Кликнуть на кнопку войти.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 2 попытки)".
C15	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидным паролем	Открыта страница авторизации.	Ввести логин зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - невалидный пароль - "demo1". Кликнуть на кнопку войти.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 2 попытки)".
C14	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с невалидным логином	Открыта страница авторизации.	Bвести учетных данные не зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo1", в поле пароль - "demo". Kликнуть на кнопку войти.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверные данные пользователя (осталось 2 попытки)".
C48a	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Чувствительность к пробелам и регистру в поле логин	Открыта страница авторизации.	Ввести учетных данные зарегистрированного пользователя, меня регистр и добавляя пробелы до и/или после. Кликнуть на кнопку войти.	Форма авторизации меняется на форму ввода кода из СМС.

C20	Страница авторизации > Форма авторизации > Кнопка входа	Вход с валидными логином и паролем после попыток входа с невалидным паролем 3 раза подряд	Открыта страница авторизации.	1. Ввести логин зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - невалидный пароль - "demo1". 2. Кликнуть на кнопку войти. 3. Повторить 2 раза пункты 1 и 2. 4. Ввести учетных данные зарегистрированного пользователя, в поле логин - "demo", в поле пароль - "demo".	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь demo заблокирован, повторите попытку через xx минут". (Где xx это 15 - кол-во минут, которое прошло с момента блокировки). Кнопка "Войти становится неактивной".
C51	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС	Вход с валидными кодом по нажатию клавиши Enter	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	1. Ввести код поступивший в СМС (для демо-версии сайта - 0000) в течении 120 секунд после открытия формы. 2. Нажать клавишу Enter.	Открывается Welcome-Page.
C24	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка для повторной отправки кода	Наличие кнопки	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	1. Проверить наличие кнопка для повторной отправки кода.	Кнопка присутствует, но первые 120 секунд не кликабельна. На форме отображается обратный отсчет времени до активации кнопки.
C25	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка для повторной отправки кода	Функционирование кнопки	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Подождать 120 сек до момента когда кнопка станет активной. Кликнуть на кнопку.	На сервер отправляется запрос повторной отправки кода подтверждения по СМС. Кнопка повторной отправки становиться недоступной, таймер обратного отсчета устанавливается в 120 сек и начинает работать.
C26	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Вход с валидными кодом	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Ввести код поступивший в СМС (для демо-версии сайта - 0000) в течении 120 секунд после открытия формы. Кликнуть на кнопку войти.	Открывается Welcome-Page.
C24a	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Кнопка входа	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Проверить наличие кнопка для повторной отправки кода. Подождать 120 сек до момента когда кнопка станет активной. Кликнуть на кнопку. Ввести код поступивший в СМС (для демо-версии сайта - 0000) в течении 120 секунд после открытия формы. Кликнуть на кнопку войти. Проверить вход по нажитию клавиши Enter.	Кнопка присутствует, но первые 120 секунд не кликабельна. На форме отображается обратный отсчет времени до активации кнопки. По нажитию на кнопку на сервер отправляется запрос повторной отправки кода подтверждения по СМС. Кнопка повторной отправки становиться недоступной, таймер обратного отсчета устанавливается в 120 сек и начинает работать. По клинку на кнопку войти или клавишу Enter открывается Welcome-Page.
C27	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Вход с валидными кодом позднее 120 сек после открытия формы	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Ввести код поступивший в СМС (для демо-версии сайта - 0000) позднее 120 секунд после открытия формы. Кликнуть на кнопку войти.	Выходит сообщение о том что код устарел, кнопка повторного запроса кода остается активной.
C28	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Вход с невалидным кодом	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	1. Ввести код отличающийся от полученного в СМС (для демо-версии сайта "0001"). 2. Кликнуть на кнопку войти.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверный код (осталось 2 попытки)".

C29	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Повторный вход с невалидным кодом	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Ввести код отличающийся от полученного в СМС (для демо-версии сайта "0001"). Кликнуть на кнопку войти. Повторить пункты 1 и 2 в течении 120 секунд с момента открытия формы.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Неверный код (осталось 1 попытки)".
C30	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Вход с невалидным кодом три раза подряд	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Ввести код отличающийся от полученного в СМС (для демо-версии сайта "0001"). Кликнуть на кнопку войти. Повторить 2 раза пункты 1 и 2 в течении 120 секунд с момента открытия формы.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь заблокирован, повторите попытку через 15 минут".
C31	Страница авторизации > Форма ввода кода подтверждения из СМС > Кнопка входа	Вход с валидными кодом после попыток входа с невалидным кодом 3 раза подряд	Пройден первый этап авторизации на сайте. Открыта форма ввода кода подтверждения из СМС.	Ввести код отличающийся от полученного в СМС (для демо-версии сайта "0001"). Кликнуть на кнопку войти. Повторить 3 раза пункты 1 и 2 в течении 120 секунд с момента открытия формы. Ввести код поступивший в СМС (для демо-версии сайта - 0000) в течении 120 секунд после открытия формы. Кликнуть на кнопку войти.	Выводится сообщение об ошибке авторизации "Пользователь заблокирован, повторите попытку через хх минут". (Где хх это 15 - кол-во минут, которое прошло с момента блокировки).
C32	Основные страницы сайта > Хедер	Логотип	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на логотип.	Выполняется переход на welcome-page.
C33	Основные страницы сайта > Хедер > Табы банковских инструментов	Отображение выпадающего списка при наведении	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Навести курсор на таб.	Для табов "Счета", "Страхование" и "?" отображаются выпадающие списки.
C34a	Основные страницы сайта > Хедер >	Работоспособность ссылок на всех табах	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	Кликнуть на таб. Повторить пункт 1 для всех табов (в т.ч. выпадающих списков)	В основной части сайта отображается информация соответствующая названию таба.
C35a	Основные страницы сайта > Хедер	Тултип	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Навести курсор на ФИО/наименование клиента, аватар пользователя (по умолчанию яблоко), изображение кнопки навигации. 2. Повторить пункт 1 для каждой кнопки.	Отображение тултипа.
C36	Основные страницы сайта > Хедер > Текущий клиент	Смена текущего клиента	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на ФИО/наименование клиента. 2. В появившемся выпадающем списке выбрать необходимого другого клиента текущего аккаунта.	Выходит всплывающее окно "Вопросы, требующие вашего внимания" для выбранного клиента с чекбоксом "сегодня больше не напоминать" и кнопкой закрыть. В основном окне сайта отображается страница обзор выбранного клиента.
C37	Основные страницы сайта > Хедер > Аватар пользователя	Тултип	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Навести курсор на аватар пользователя (по умолчанию яблоко).	Отображение тултипа.
C38	Основные страницы сайта > Хедер > Аватар пользователя	Смена аватара и приветсвия	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на аватар пользователя.	В основном окне сайта отображается страница настроек пользователя, на которой можно выбрать изображение аватара из представленных и изменить стандартный текст приветсвия.
C39	Основные страницы сайта > Хедер > Табы программы лояльности	Скрытие табов для клиентов юридических лиц	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Выбрать в качестве клиента не физическое лицо.	Табы программы лояльности отсутствуют

C41	Основные страницы сайта > Хедер > Табы программы лояльности	Работоспособность ссылок	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на таб. 2. Повторить пункт 1 для всех табов.	В основной части сайта отображается информация соответствующая названию таба.
C42	Основные страницы сайта > Хедер > Табы программы лояльности	Корректное отображение текущих бонусов в табе	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на таб. 2. Сравнить количество бонусов отображаемых в табе и на основной странице реферальной программы. 3. Повторить пункты 1 и 2 для всех табов реферальных программ.	Количество бонусов отображаемых в табе и на основной странице реферальной программы совпадает для всех программ.
C43	Основные страницы сайта > Хедер > Блок кнопок навигации	Тултип	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Навести курсор на изображение кнопки навигации. 2. Повторить пункт 1 для каждой кнопки.	Отображение тултипа.
C44	Основные страницы сайта > Хедер > Блок кнопок навигации	Работоспособность ссылок	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	Кликнуть на кнопку. Повторить пункт 1 для всех кнопок.	В основной части сайта отображается информация соответствующая иконке/тултипу кнопку.
C45	Основные страницы сайта > Хедер > Блок кнопок навигации	Отображение количества непрочитанных писем на иконке письма	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на кнопку сообщения. 2. Сравнить количество непрочитанных писем на странице переписки с банком и указанных в кружке на кнопке.	Количество непрочитанных писем на странице переписки с банком и указанных в кружке на кнопке должно совпадать.
C46	Основные страницы сайта > Хедер > Блок кнопок навигации	Уменьшение количества непрочитанных писем на иконке письма после прочтения письма	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	 Кликнуть на кнопку сообщения. На странице переписки в банком войти в любое непрочитанное письмо. 	Количество непрочитанных писем в кружке на кнопке должно уменьшиться на 1.
C47	Основные страницы сайта > Хедер > Блок кнопок навигации	Выход из вэб-приложения	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на кнопку выйти.	Происходит разлогинивание. Вместо открытой страницы открывается форма авторизации.
C54	Основные страницы сайта > Футер	Руководство пользователя	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на ссылку руководство пользователя.	В новом окне открывается документ с руководством пользователя в формате .pdf.
C55	Основные страницы сайта > Футер	Ссылка на "боевой" сайт банка	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на ссылку сайт банка.	Выполняется переход на стартовую страницу "боевого" сайт банка.
C56	Основные страницы сайта > Футер	Блок кнопок перехода на социальные сети	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	Кликнуть на кнопку социальной сети. Повторить пункт 1 для всех кнопок перехода на социальные сети.	Выполняется переход на страницу банка в соответствующей социальной сети.
C54	Основные страницы сайта > Футер	Ссылки и кнопки	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на ссылку/кнопку. 2. Повторить пункты 1 для всех ссылок/кнопок.	Осуществляется переход на страницу соответствующую ссылке/кнопке.
C52	Основные страницы сайта > Футер > Переключатель языка	Переключение с русского на английский	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло. Текущий язык - русский.	1. Кликнуть на переключатель.	Интерфейс сайта переводится на английский язык. Триггер в переключателе перемещается с RUS на ENG.
C53	Основные страницы сайта > Футер > Переключатель языка	Переключение с английского на русский	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло. Текущий язык - английский.	1. Кликнуть на переключатель.	Интерфейс сайта переводится на русский язык. Триггер в переключателе перемещается с ENG на RUS.
C52a	Основные страницы сайта > Футер	Переключатель языка	Выполнена авторизация на сайте. Время сессии не истекло.	1. Кликнуть на переключатель.	Интерфейс сайта переводится на английский язык и обратно. Триггер в переключателе перемещается.
C58	Основные страницы сайта > Страница обзор > Блоки Счета, Вклады, Кредиты, Мои события	Возможность свернуть блок	Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор. Время сессии не истекло.	Кликнуть на уголок, расположенный справа от названия блока, направленный вверх. Повторить пункт 1 для всех блоков, кроме блока Мои события.	Блок сворачивается, отображается только заголовок блока, уголок указывает вниз.

C59	Основные страницы сайта > Страница обзор > Блоки Счета, Вклады, Кредиты, Мои события Основные страницы	Возможность развернуть блок	Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор. Все блоки, кроме блока Мои события свернуты. Время сессии не истекло.	Кликнуть на уголок, расположенный справа от названия блока, направленный вниз. Повторить пункт 1 для всех блоков, кроме блока Мои события. Кликнуть на уголок, расположенный справа от названия блока, направленный вверх.	Блок разворачивается, под заголовком отображается таблица с информацией, уголок указывает вверх. Блок сворачивается, отображается только заголовок
C58a	Блоки Счета, Вклады, Кредиты, Мои события	1 7 11 1	Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор. Время сессии не истекло.	 Кликнуть на уголок, расположенный справа от названия блока, направленный вниз. Повторить пункты 1 и 2 для всех блоков, кроме блока Мои события. 	блока, уголок указывает вниз. Блок разворачивается, под заголовком отображается таблица с информацией, уголок указывает вверх.
C60			Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор. Время сессии не истекло.	1	Осуществляется переход на страницу соответствующую названию блока. Цвет шрифта соответствующего таба меняется на #cc0000 (кроме страницы Мои события).
C61	Основные страницы сайта > Страница обзор > Блоки Счета, Вклады, Кредиты, Мои события	Корректная работа сортировки в столбцах блоков Счета, Вклады и Кредиты	Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор, блоки Счета, Вклады и Кредиты развернуты. Время сессии не истекло.	Кликнуть на название первого столбца, первого блока. Повторно кликнуть на название первого столбца, первого блока. Повторить пункты 1 и 2 для всех оставшихся столбцов первого блока. Повторить пункты 1 - 3 для всех оставшихся блоков.	После первого клика на название столбца, все строки выстраиваются в порядке возрастания значений в сортируемом столбце. После повторного клика на название столбца, все строки выстраиваются в порядке убывания значений в сортируемом столбце. Значения в столбце указанные в разных валютах сортируются с учетом текущего курса валюты.
C62	Основные страницы сайта > Страница обзор > Блоки Счета, Вклады, Кредиты, Мои события	Корректная работа ссылок	Выполнена авторизация на сайте. Открыта страница обзор, блоки Счета, Вклады и Кредиты развернуты. Время сессии не истекло.	Кликнуть на первую ссылку в блоке. Проверить что открывшееся окно соответствует ожидаемому по ссылке. Вернуться на исходную страницу по кнопке Назад браузера. Повторить пункты 1-3 для всех доступных ссылок на странице.	Страница открывшаяся по клику соответствует ожидаемому результату согласно требований.

Неактуальные пункты чек-листа, которые подлежат удалению после применения техник тест-дизайна Добавленные обобщенные пункты чек-листа, после применения техник тест-дизайна