"Año De La Recuperación Y Consolidación De La Economía Peruana"

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

"FACULTAD DE INGENIERÍA"

ESCUELA PROFESIONAL "SISTEMAS Y COMPUTACIÓN"



Manual de instalación de SQL Server 2022

Docente: Ing. Fernandez Bejarano Raul Enrique

ESTUDIANTE: Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel

CICLO: V

SECCIÓN: B1


Huancayo - Junin

-Descargar el archivo de instalación de la siguiente página:
 https://www.microsoft.com/es-mx/evalcenter/download-sql-server-2022




Montar el Cd o ISO de instalación.


-Desde la carpeta raíz en el medio de instalación de SQL Server ejecutar el archivo **setup.exe**, con privilegios de administrador de Windows.



-En la página del Centro de Instalación de SQL Server, en el panel izquierdo seleccionar Instalación, y en el panel derecho seleccionar Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente.



-En la página **Programa de instalación de SQL Server 2022**, seleccionamos la edición de SQL Server que deseemos instalar entre las gratuitas (Evaluación, Desarrollo, Express) o una versión de pago con una clave de PID (Enterprise, Estándar o Web). En este caso especificamos una edición gratuita de **Evaluación** y hacemos clic en **Siguiente**.



-En la página **Términos de Licencia**, marcar la casilla ve verificación **Acepto los términos de licencia y Declaración de privacidad**, hacer clic en **Siguiente**.

Instalar archivos de configuraci... Instalar reglas Selección de características Reglas de características Reglas de configuración de car... Listo para instalar Progreso de la instalación Operación completada

RECOPILACIÓN DE DATOS. El software puede recopilar información acerca de usted y su uso del software y enviarla a Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para proporcionar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. Sus derechos por dejar de utilizarla, si los hubiera, están descritos en la documentación del producto. Algunas características del producto pueden permitir la recopilación de datos de usuarios de sus aplicaciones que acceden al software o lo utilizan. Si utiliza estas funciones para permitir la recopilación de datos en sus aplicaciones, debe cumplir con la legislación aplicable, lo que incluye obtener cualquier consentimiento de usuario requerido, y mantener una política de privacidad notoria que informe con precisión a los usuarios acerca de cómo ustad utiliza, reconila u comparte sus datos. Duede conocer más acerca. Y




Acepto los términos de licencia y Declaración de privacidad


SQL Server transmite información sobre la experiencia de instalación, así como otros datos de uso y rendimiento. La conexión a Azure Arc también transmite los datos de configuración para que pueda administrar y proteger su instancia de SQL Server mediante Azure Portal y los servicios. Para obtener más información sobre el procesamiento de datos y los controles de privacidad y para desactivar la recopilación de cierta información, consulte documentación.

> Siguiente > Cancelar < Atrás


-En la página **Microsoft Update**, hacer clic en **Siguiente**. (Dejar los valores predeterminados)




-En la página Actualizaciones de productos, hacer clic en Siguiente.




-En la página **Instalar reglas**, se identifica los posibles problemas que podrían producirse al ejecutar el programa de configuración. Seleccionar **Siguiente**.




-En la página Selección de Características, marcar la casilla Servicios de Motor de base de datos, seleccionar la ubicación donde será instalado la instancia y dar clic en Siguiente. De acuerdo a la característica seleccionada a la derecha se irá visualizando la descripción, requisitos previos y requisitos de espacio de disco. Puede tomar como referencia la siguiente página Volúmenes de disco para instalar SQL Server




-En la página **Configuración de Instancia**, dar clic en **Siguiente**; se instalará la instancia predeterminada, también se puede realizar el cambio de nombre de la instancia de acuerdo a los requerimientos de la instalación..



-En la página **Configuración del servidor**, dar clic en **Siguiente**. Se puede cambiar las cuentas de servicio e Intercalación de acuerdo a los requerimientos de la instalacion.




la página **Configuración del Motor de base de datos**, una vez configurado los siguientes puntos dar clic **Siguiente**:




- Configuración del servidor, en Modo de autenticación Seleccionar la opción el Modo Mixto, escribir una contraseña segura y en la sección Especifique los administradores de SQL Server, agregar usuario actual.
- Directorio de datos, seleccionar la ubicación para las bases de datos y registros. (Si no se cuenta con mas discos dejar como está)
- Tempdb, configurar el tamaño de archivo, el número de archivos, los directorios de instalación no predeterminados y la configuración del crecimiento de archivos para tempdb. (Dejar los valores predeterminados)
- MaxDOP, para especificar el grado máximo de paralelismo. (Dejar con los valores predeterminados)
- Memoria, permite especificar los valores de Memoria de servidor mínima y Memoria de servidor máxima que usará esta instancia de SQL Server. (Dejar el valor predeterminado)
- FILESTREAM, para habilitar FILESTREAM para la instancia de SQL Server.
 (Dejar el valor predeterminado).

-En la página **Listo para instalar**, comprobar las características que se instalarán y dar clic en **Instalar**.



-En la página **Progreso de la instalación**, se mostrará el avance de la instalación.



-Finalizada la instalación, en la página **Operación completada**, nos indicará que se ha completado correctamente la instalación de SQL Server 2022, además nos proporcionará un enlace para ver el archivo de registro de resumen de la instalación. **Finalmente reiniciar el equipo**, para completar las operaciones pendientes.

