# 自動販賣機 使用說明書

林冠妙 郭馨惠

本販賣機共有 2 種模式,系統模式、購買模式,請依指示使用: ※一開始操作務必請先進入**系統模式**→寫入物品庫存以及硬幣庫存**(此兩個功能** 使用過一次後切勿再使用第二次),將庫存寫入文字檔中,以便後續操作。再 來,請先跳至購買模式購買物品後,才有 daily expense 可供於系統模式查詢。

### 系統模式

選0進入系統模式>選擇功能

- >系統密碼請輸 987654
- >寫入之前物品庫存請輸 1(庫存寫入至 stock record.txt)
  - >輸入日期
  - >開始存放庫存,請循圖例,分別輸入商品價錢及數量

請按範例輸入 輸入日期: 1060501 商品價錢及數量: 20



- 寫入之前硬幣庫存請輸 2(庫存寫入至 coin\_record.txt)
  - >輸入日期(注意:日期須於上方存放商品庫存同)
  - >開始存放硬幣庫存,請依格式輸入硬幣數量

請按範例輸入

輸入日期:

1060501

元硬幣數量:

20

## ※以下功能(最後一項除外)需於購買過商品後才能使用

- >查詢特定日期銷售資料請輸3
  - >輸入欲查詢日期(僅限 1060502 後的資料)
- >查詢特定日期之特定品項銷售資料請輸 4
- >查詢從過去到現在累積消費金額請輸 5
- >結束系統功能請輸6

#### 購買模式

### 選1進入購買模式

#### >請輸入日期

註:一開始在系統模式如使用功能一、二時,輸入的是 1060501 的資料,則買 東西一定要從 1060502 開始買,1060502 買完後下次輸入就必須輸入 1060503

>選擇完成請開始投幣,請依硬幣幣值分別輸入數量

請按範例輸入

50 元硬幣: 個

10 元硬幣:\_ 個

5 元硬幣: 個

1 元硬幣:\_\_個

- >投幣完成後,請輸入欲購買的物品代碼
- >如投幣金額與商品價格相等則購買結束,請盡速拿取物品
- >輸入 123 可繼續購買,輸入 321 結束這一天(結束後的下次請從隔天開始輸入)
- >如投幣金額小於商品價格,請輸入 con 並繼續投幣,或輸入 end 進行退幣
- >如庫存不足可輸入其他商品代碼選擇其他商品或輸入 000 進行退幣

>有關文字檔的修改及寫入:假設目前輸入日期為 1060502,每次買完物品,會修改一次 stock\_record.txt 及 coin\_record.txt,並將紀錄寫入 daily\_expense.txt,此時 1060502 前的紀錄會被消除,但會被存放在另 3 個檔案中(依序為 daily\_record\_stock.txt、coin\_record\_stock.txt 以及 daily.txt)。每日結束後,會再將當日統計的資料以及過去日期的所有資料,重新存放至 stock\_record.txt、coin\_record.txt,以及 daily\_expense.txt。

#### 商品對照表

代碼	品項	價格
1	cocola	20
2	fanta	20
3	chocolate pie	30
4	Instant noodles	50
5	water	10
6	sarsaparilla	18
7	tea	17
8	soda	20
9	cookie	10
10	candy	15
11	bread	30
12	coffee	40
13	milk	45
14	yakult	25

※價格和庫存量可自選但品項為固定不變

選3結束程式