







TFF

Atualizado em: Jul/2023

- Objetivo
- Parametrização
- Utilização

Objetivo

A integração do TEF com o SiTEF foi desenvolvida visando melhorar a segurança do processo, já que o valor cobrado é alimentado via sistema e não digitado manualmente pelo usuário.

Parametrização


Configurações - Caixa


Para utilizar o TEF é necessário realizar algumas configurações no Caixa, Método e Credenciadoras de cartão de crédito.

Método

É necessário alterar o método do tipo cartão/transação para utilizar integração externa.







No momento apenas os métodos TEF-SITEF para cartão e PIX-SITEF para transação estão disponíveis.


Caixa


É necessário habilitar o caixa de uma estação local que possua acesso ao SiTEF para utilizá-lo no recebimento de uma venda, pedido, título e/ou adiantamento.

Observação

A estação local, precisa conter um Pinpad conectado e também estar com as configurações do SiTEF habilitadas.


Selecionar o caixa que está habilitado, clicar no botão **Mais opções** na opção **Integração com o agente externo - SITEF**.





Ao clicar nesta opção é verificado se já existe uma configuração para esse caixa, caso não exista ele irá criar uma.

Essa configuração consiste em criar um utilizador único, para garantir o recebimento (venda, pedido, título e/ou adiantamento) e autenticar a comunicação de integração *TEF*.



Agente

Realizando as configurações necessárias, deve-se fazer o download do agende clicando na opção Fazer download do agente de extrair os arquivos (de preferência no local <u>C:/Useall/AgenteUseCliSiTEF</u>).

Depois de extrair, é necessário alterar as configurações do agente para a estação. Ao abrir o arquivo *appsettings.json* em bloco de notas deve-se alterar os seguintes campos:

 Matriz Criciúma
 Unidade Florianópolis
 Unidade Caxias do Sul
 Unidade Sorocaba

 \$\mathcal{G}(48) 3411-0600
 \$\mathcal{G}(48) 99168-2865
 \$\mathcal{G}(54) 99631-8810
 \$\mathcal{G}(15) 99144-9939



```
"siTeflp": "127.0.0.1",

"Terminalld": "RE000001",

"Storeld": "00000000",


"CodigoUtilizador": "6a9f5a5a-0c91-4dcc-ae2f-a998489bffed",

"CnpjEstabelecimento": "31406434895111",

CNPJ da filial
```

Após configurado, o agente pode ser iniciado, ficando no aguardando do sistema solicitar alguma operação. Caso minimize o agente, ele irá ficar na bandeja do Windows.

Com o agente funcionando é necessário voltar na configuração do **Loja** e clicar no botão **Testar conexão** nos dados do utilizador, para que o sistema faça uma primeira comunicação com o agente e habilite o caixa para receber utilizando integração externa.



Com tudo funcionando será exibida uma mensagem informando que o caixa foi habilitado e o botão **Testar conexão** ficará oculto.

Utilização

Módulo - Caixa

Após informar o cartão ou a transferência, é só finalizar o recebimento.





Durante a transação de finalização o **sistema Loja** irá se comunicar com o agente do **TEF**, o mesmo vai ficar notificando as etapas e solicitando algumas ações no **Pinpad**.

Ao finalizar a transação é apresentando o comprovante do recebimento, para que o operador possa imprimir as vias necessárias.

Reimprimir comprovante

Para reimprimir o comprovante basta acessar no módulo **Caixa** a consulta de recebimento de venda/pedido/título, clicar no botão **Mais opções** e selecionar a opção **Comprovante TEF** - **Imprimir**

Cancelar recebimento

Para Cancelar um recebimento com integração do *SiTEF* basta acessar no módulo **Caixa** a consulta de recebimento de venda/pedido/título, clicar no botão **Mais opções** e selecionar a opção **Ações - Cancelar**.



Voltar ao topo









